

Cisco CLP(License On-Prem) 구축에서 로컬 가상 어카운트를 제거하려면 어떻게 해야 하나요?

소개

이 문서에서는 Cisco CLP(License On-Prem) 포털 내에서 로컬 VA(Virtual Account)의 이름을 수정하는 방법에 대한 단계별 가이드를 제공합니다. 로컬 Virtual Account를 사용하면 온프레미스 구축 내에서 라이선스 인벤토리를 효과적으로 구성 및 관리할 수 있습니다.

비디오

이 콘텐츠의 목적은 교육적 및/또는 정보적 사용을 위해 정보를 공유하는 것입니다. 비디오 시청 또는 아래의 콘텐츠를 읽기를 선택할 수 있습니다. 둘 다 동일한 자료를 제공하므로 원하는 형식으로 자유롭게 참여하십시오.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- Cisco Smart Account.
- 관련 Smart 또는 Virtual Account에 대한 액세스 권한이 있는 유효한 Cisco.com(CCO) 사용자 ID 및 비밀번호입니다.
- Cisco CLP(License On-Prem) 포털 액세스

단계

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털 액세스 위치:
https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview.

2단계: 왼쪽 메뉴에서 Licensing Workspace로 이동합니다.

3단계: 온프레미스 어카운트 탭에서 적절한 온프레미스 어카운트를 선택합니다.

4단계: 어카운트를 선택하면 왼쪽 메뉴에 추가 탭이 표시됩니다. 온프레미스 어카운트 관리 탭으로 이동합니다.

5단계: On-Prem Account Management(온프레미스 어카운트 관리) 아래에서 Local Virtual Account(로컬 가상 어카운트) 탭을 선택합니다.

6단계: 제거할 로컬 가상 어카운트를 선택한 다음 해당 행의 맨 오른쪽 열에서 세 개의 점 메뉴를 클릭합니다.



참고: 선택한 로컬 가상 어카운트는 비어 있어야 하며 할당된 라이선스 또는 디바이스를 포함하지 않아야 합니다. 어카운트를 삭제하기 전에 연결된 모든 라이선스와 디바이스를 다른 로컬 가상 어카운트로 이전합니다.

참조 설명서:

- [Cisco CLP\(License On-Prem\) 구축에서 디바이스를 하나의 로컬 VA\(Virtual Account\)에서 다른 VA로 전송하려면 어떻게 해야 하나요?](#)
- [Cisco CLP\(License On-Prem\) 구축에서 로컬 VA\(Virtual Account\)의 라이선스를 다른 VA의 라이선스로 이전하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

7단계: 드롭다운 메뉴에서 제거를 선택합니다.

단계 결과: 선택한 로컬 가상 어카운트가 제거되었습니다.

문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 [시작하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.