

License Central(LC)에서 내 Smart Account 내의 사용자를 관리하기 위한 사용자 그룹을 생성하려면 어떻게 해야 할까요?

소개

이 문서에서는 권한을 효율적으로 관리하고 사용자 관리를 간소화하기 위해 Cisco License Central에서 기존 Smart Account 내에 사용자 그룹을 생성하는 단계를 간략하게 설명합니다.

비디오

이 콘텐츠의 목적은 교육적 및/또는 정보적 사용을 위해 정보를 공유하는 것입니다. 비디오 시청 또는 아래의 콘텐츠를 읽기를 선택할 수 있습니다. 둘 다 동일한 자료를 제공하므로 원하는 형식으로 자유롭게 참여하십시오.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 계정
- Cisco License Central에 액세스하는 사용자에게는 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
 - Smart Account 사용자/관리자/뷰어
 - 가상 어카운트 사용자/관리자/뷰어

단계:

1단계: [Cisco Software Central](#)로 [이동하여](#) Cisco.com 자격 증명으로 로그인합니다.

2단계: Cisco License Central 섹션에서 Cisco License Central 액세스를 클릭합니다.

3단계: Smart Account를 입력하거나 검색 기능을 사용하여 Smart Account를 검색합니다.

4단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Account Management(어카운트 관리)" 탭을 클릭하고 "Smart Account Management(Smart Account 관리)" 아래에서 "User Groups(사용자 그룹)"를 선택합니다.

5단계: Dashboard(대시보드)에서 Create User Groups(사용자 그룹 생성)를 클릭합니다.

6단계: Add group details and users(그룹 세부 정보 및 사용자 추가) 대시보드에서


- 사용자 그룹 이름(필수)
- 설명(선택 사항)
- 쉼표로 구분하여 Cisco(CCO) ID 또는 이메일 주소 입력
- 또는 CSV에서 추가

Next(다음)를 클릭합니다

7단계: Select Virtual Accounts 대시보드

- 사용자 역할: 드롭다운 메뉴에서 User Role을 선택합니다.
- 액세스 권한이 필요한 Virtual Account Name(가상 어카운트 이름)을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다

단계 결과 - 사용자 그룹이 생성되었습니다. 이벤트 로그에서 세부 정보 찾기



주의: 이벤트 로그가 CSSM으로 리디렉션됩니다.



참고:

- User Groups(사용자 그룹) 대시보드에서 More Actions(추가 작업) 드롭다운을 클릭하여 외부 사용자 그룹에 Smart Account 액세스 권한을 부여합니다. 이메일에 제공된 요청 조회 ID를 입력하고 사용자 그룹 생성 단계를 수행합니다.
 - 또한 사용자 그룹 이름을 기준으로 3개의 가로 점으로 오른쪽으로 스크롤하여 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 사용자 편집
 - 사용자가 액세스할 수 있는 가상 어카운트 수정
 - 사용자 그룹 삭제
 - 다른 Smart Account에 대한 액세스 요청
 - 그룹 구성원에게 메시지 보내기
 - 내부 사용자는 License Central에서 주문과 관련된 고객 보기 문제를 해결하기 위해 라이선싱 지원 팀에 케이스를 제출해야 합니다. Orders(주문) 탭에서 무단 거래를 방지하기 위해 Cisco 지원 역할을 가진 내부 사용자를 확인하지 않습니다.
-

문제 해결

이 문서에 설명된 프로세스 중에 문제가 발생하면 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 [케이스를 여십시오](#).

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기](#)에 [제출하십시오](#).

외부 고객/파트너 전용: 이러한 지침은 고객/파트너가 문제 해결을 위한 조치를 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 고객/파트너에게 지침에서 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너에게 라이선싱 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열어 [문제](#)를 해결하도록 안내하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.