

LDAP 사용자 삭제 방법

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

인증에 LDAP를 사용하는 경우 사용자가 삭제된 후에도 Splunk에 계속 표시됩니다.

조사

Splunk Enterprise는 해당 Splunk 사용자를 자동으로 제거하지 않습니다. 일반적으로 이는 문제가 되지 않지만, 사용자에게 어떤 종류의 전역 권한이 있는 경우 LDAP에서 오류가 발생할 수 있습니다.

해결

Splunk 사용자를 올바르게 삭제하는 단계:

1. `$HOME/splunk/etc/users/$userid` 폴더를 백업합니다.
2. `$HOME/splunk/etc/apps/`의 파일에서 사용자 ID 문자열을 검색하여 사용자가 전역 권한을 가진 검색 또는 개체를 소유하고 있는지 확인합니다.
3. [새 소유자에게 하나 이상의 공유 지식 객체 재할당](#)
4. 검색 헤드에서 `splunkd.log`를 검토하여 사용자와 관련된 LDAP 인증 오류가 없는지 확인합니다.
5. 개체 소유권을 리디렉션한 후에는 `$HOME/splunk/etc/users/$userid` 폴더를 안전하게 제거할 수 있습니다.
6. Reload Authentication Configuration Settings(인증 컨피그레이션 다시 로드 설정) > Access controls(액세스 제어) > Authentication method(인증 방법) > "External(외부)" LDAP > Reload authentication configuration(인증 컨피그레이션 다시 로드)

관련 링크

[Splunk Enterprise에서 LDAP 사용자를 안전하게 제거](#)

[새 소유자에게 하나 이상의 공유 지식 객체 재할당](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.