

# Secure Endpoint에서 Orbital 제거

## 목차

---

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[제어판을 통해 제거](#)

[CMD를 통해 제거](#)

[PowerShell을 통해 제거](#)

[다음을 확인합니다.](#)

---

## 소개

이 문서에서는 Cisco Secure Endpoint를 실행하는 엔드포인트에서 Orbital을 완전히 제거하는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Windows 운영 체제
- 윈도우 파워 셸
- Cisco Secure Endpoint
- Cisco Secure Endpoint 콘솔

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Secure Endpoint 8.4.0.30201
- Windows Server 2019
- Windows PowerShell 5.1

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.


# 문제

정책에 대해 Orbital을 비활성화하면 서비스가 중단되고 비활성화되지만 엔드포인트에 설치된 상태로 유지됩니다. 정책을 다시 활성화하면 서비스가 다시 시작되고 업데이트가 가능하지만, 필요에 따라 오비탈의 수동 제거도 가능합니다.


# 솔루션

더 이상 오비탈을 원하지 않는 특정 엔드포인트의 정책에서 오비탈 기능을 비활성화합니다.


1. Secure Endpoint Console에서 Management(관리) > Policies(정책)를 선택하여 Policies(정책) 페이지로 이동합니다.



2. 엔드포인트에 적용되는 정책을 찾아 선택합니다. Edit를 클릭합니다.




3. Advanced Settings(고급 설정) > Orbital로 이동하고 Enable Orbital(오비탈 사용)을 선택 취소합니다. 변경 사항을 저장합니다.



Secure Endpoint Console에서 Orbital 기능이 비활성화되면 나열된 방법 중 하나를 선택하여 Orbital을 완전히 제거할 수 있습니다.

## 제어판을 통해 제거

제어판을 열고 프로그램 및 기능으로 이동한 다음 목록에서 Cisco AMP Orbital을 찾고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 제거(Uninstall)를 선택하고 제거 마법사에서 프롬프트를 진행한 다음 필요한 경우 다시 시작합니다.



## CMD를 통해 제거

- 관리자 권한으로 CMD(명령 프롬프트)를 엽니다.
- 명령을 입력하여 Cisco AMP Orbital을 제거합니다.

```
wmic product where "description='Cisco AMP orbital'" uninstall
```

출력 조각:


```
C:\Users\Administrator>mic product where "description='Cisco AMP orbital'" uninstall
Executing (
  \ROOT\CINV2:Win32_Product.IdentifyingNumber="{65F8C18F-3323-4E70-AC8D-B33DC0D45636}",Name="Cisco AMP Orbital",Version="1.31.4")->Uninstall()
Method execution successful.
Out Parameters:
instance of __PARAMETERS
{
  ReturnValue = 0;
};
```

## PowerShell을 통해 제거

- 관리자 권한으로 PowerShell을 엽니다.
- 명령을 입력하여 Cisco AMP Orbital을 제거합니다.

```
Uninstall-Package -Name "Cisco AMP Orbital"
```

출력 조각:



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Uninstall-Package -Name "Cisco AMP Orbital"
```

Name	Version	Source	Summary
Cisco AMP Orbital	1.31.4		

## 다음을 확인합니다.

- 시작 메뉴 또는 실행 대화 상자에서 services.msc를 엽니다.
- Cisco AMP Orbital과 관련된 서비스를 검색하고 목록에 없는 것으로 확인합니다.



참고: 이러한 방법들은 또한 다수의 엔드포인트들로부터 오비탈의 제거를 자동화하는 데 사용될 수 있다. 그러나 Secure Endpoint Console 정책을 통해 Orbital 기능을 다시 활성화 하면 엔드포인트에 서비스가 다시 설치됩니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.