

Umbrella Roaming Client 비활성화 또는 재시작

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[Windows용 로밍 클라이언트 관리](#)

[서비스 MMC 스냅인을 통해 시스템 서비스 관리](#)

[AnyConnect 및 Cisco Secure Client Roaming 모듈 관리](#)

[명령줄을 통해 로밍 클라이언트 관리](#)

[독립형 클라이언트](#)

[AnyConnect 클라이언트](#)

[Cisco 보안 클라이언트](#)

[OS X용 로밍 클라이언트 관리](#)

[로밍 클라이언트 중지](#)

[로밍 클라이언트 시작](#)

[AnyConnect Umbrella 모듈](#)

[AnyConnect 클라이언트 중지](#)

[AnyConnect 클라이언트 시작](#)

[Cisco 보안 클라이언트](#)

[Cisco Secure Client 중지](#)

[Cisco Secure Client 시작](#)

소개

이 문서에서는 Umbrella Roaming Client의 비활성화 및 재시작을 비롯한 관리 절차에 대해 설명합니다.

배경 정보

Umbrella 로밍 클라이언트는 컴퓨터 네트워크 컨피그레이션의 변경 사항을 탐지합니다. 따라서 사용자가 Umbrella Roaming Client를 정기적으로 중지하거나 다시 시작할 필요가 없습니다. 테스트를 수행하거나 예기치 않은 동작으로 인해 Umbrella 로밍 클라이언트를 일시적으로 비활성화하려면 이 문서의 작업을 완료하여 비활성화하거나 다시 시작할 수 있습니다. 사용자가 예기치 않은 행동, 충돌 또는 행동 개선에 대한 제안을 받은 경우 지원 케이스를 열어야 합니다.

Windows용 로밍 클라이언트 관리

서비스 MMC 스냅인을 통해 시스템 서비스 관리

시스템 서비스를 중지하거나 다시 시작하거나 시작하려면 서비스 MMC 스냅인을 여십시오.

1. Start(시작) > Run(실행)으로 이동한 다음 `Services.msc` 입력합니다.
2. Umbrella Roaming Client 서비스를 선택합니다. 그런 다음 원하는 작업을 선택합니다.

AnyConnect 및 Cisco Secure Client Roaming 모듈 관리

이 프로세스는 독립형 클라이언트에 대한 절차와 동일합니다.

1. Start(시작) > Run(실행)으로 이동한 다음 `Services.msc`을 입력합니다.
2. AnyConnect용 Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Secure Agent 또는 Cisco Secure Client - Secure Client용 Umbrella Agent를 선택합니다. 그런 다음 원하는 작업을 선택합니다.

명령줄을 통해 로밍 클라이언트 관리

명령줄에서 로밍 클라이언트를 관리하려면 다음 명령을 사용합니다.

독립형 클라이언트

- 서비스를 중지하려면 다음을 실행합니다.`.net stop Umbrella_RC`
- 서비스를 시작하려면 다음을 실행합니다.`.net start Umbrella_RC`

AnyConnect 클라이언트


- 서비스를 중지하려면 다음을 실행합니다.`.net stop acumbrellaagent`
- 서비스를 시작하려면 다음을 실행합니다.`.net start acumbrellaagent`

Cisco 보안 클라이언트

- 서비스를 중지하려면 다음을 실행합니다.`.net stop csc_umbrellaagent`
- 서비스를 시작하려면 다음을 실행합니다.`.net start csc_umbrellaagent`

OS X용 로밍 클라이언트 관리

사용자는 Umbrella Roaming Client의 OS X 버전에서 메뉴 모음 아이콘에 옵션을 추가할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 사용자가 Umbrella Roaming Client를 쉽게 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다. "Umbrella Roaming Client for OS X: 사용/사용 안 함 옵션을 메뉴 모음 아이콘"에 추가하는 방법은 다음과 같습니다.



참고: 메뉴 모음 아이콘은 Umbrella 로밍 클라이언트가 중지된 경우에도 표시됩니다. 아이콘은 별도의 서비스로 작동합니다.

사용자는 터미널 애플리케이션에서 명령을 실행하여 클라이언트를 제어할 수도 있습니다.

로밍 클라이언트 중지

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

로밍 클라이언트 시작

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

AnyConnect Umbrella 모듈

AnyConnect 클라이언트 중지

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

AnyConnect 클라이언트 시작

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

Cisco 보안 클라이언트

Cisco Secure Client 중지

- 버전 5.0.00529

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- 버전 5.0.01242

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ 버전 5.1.X.XXX 이상

```
osascript -e 'quit app "Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"'
```

```
sudo "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app/Contents/MacOS/Cisco
```

Cisco Secure Client 시작

- 버전 5.0.00529

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- 버전 5.0.01242

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ 버전 5.1.X.XXX 이상

```
open -a "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"
```

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.