

AnyConnect용 Umbrella Roaming Client 및 Roaming Security Module용 방화벽 업그레이드

목차

[소개](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 AnyConnect용 Umbrella 로밍 클라이언트 및 로밍 보안 모듈을 업데이트한 후 방화벽을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

문제

AnyConnect용 Umbrella 로밍 클라이언트 및 로밍 보안 모듈을 업그레이드하는 호스트가 변경됩니다. 저희는 고객의 업그레이드 인프라를 호스팅 개선으로 전환하는 과정에 있으며, 이번 주 후반부터 시작하여 앞으로 몇 주 동안 단계적으로 진행될 예정입니다.

솔루션

클라이언트 업그레이드를 계속 원활하게 받으려면 방화벽에서 포트 443 아웃바운드의 TCP 트래픽을 다음으로 허용하는지 확인하십시오.

`disthost.umbrella.com` (146.112.255.101)

기존 업그레이드 호스트 외에:

`disthost.opendns.com` (67.215.71.201)

클라우드 업데이트에 대한 설정이 대시보드에서 명시적으로 활성화되지 않는 한 로밍 보안 모듈이 있는 AnyConnect 클라이언트는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 기본적으로 Cloud Update의 자동 업데이트는 비활성화되어 있지만 이 기능을 설정하는 것이 좋습니다.

Umbrella Roaming Security 및 나머지 AnyConnect에 대해 클라우드 업데이트를 활성화하려면

1. Umbrella 대시보드에 로그인합니다.
2. Identities(ID) > Roaming Computers(로밍 컴퓨터)로 이동합니다.
3. 설정 아이콘(기어 아이콘)에서 "새 버전이 릴리스될 때마다 VPN 모듈을 포함하여 AnyConnect를 자동으로 업데이트합니다."

VPN이 활성 상태인 동안에는 업데이트가 발생하지 않습니다." 클라우드 업데이트에 대한 자세한 내용은 Umbrella [Roaming Security: Cisco Secure Client](#).

문의 사항이 있는 경우 umbrella-support@cisco.com으로 고객 지원에 [문의하십시오.](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.