

AnyConnect SWG 모듈 설치 방지

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[보안 웹 게이트웨이 비활성화](#)

소개

이 문서에서는 AnyConnect SWG(Secure Web Gateway Module) 모듈의 설치를 방지하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

Cisco는 2023년에 Cisco AnyConnect의 End-of-Life를 발표했습니다. Cisco는 2024년 4월 2일 Umbrella Roaming Client의 End-of-Life를 발표했으며 지원 종료일은 2025년 4월 2일입니다. 많은 Cisco Umbrella 고객이 이미 Cisco Secure Client로의 마이그레이션을 통해 혜택을 누리고 있으며, 더 나은 로밍 경험을 얻으려면 최대한 빨리 마이그레이션을 시작하는 것이 좋습니다. 이 Knowledge Base 문서에서 자세히 읽기: Umbrella 모듈과 함께 Cisco Secure Client를 설치하려면 어떻게 해야 합니까?

SWG([Secure Web Gateway module](#))는 AnyConnect 버전 4.8 MR1+에서 Roaming Security Module(모듈을 분리할 수 없음)과 함께 설치됩니다. Cisco Umbrella 라이선스에 Secure SIG(Internet Gateway)에 대한 액세스가 포함된 경우 SWG 모듈은 설치 시 활성화됩니다.

보안 웹 게이트웨이 비활성화

SWG 모듈의 활성화(기본 작업)를 원하지 않는 고객은 CiscoUmbrella 대시보드의 Deployments(구축) > Roaming Computers(로밍 컴퓨터) > Client Settings(클라이언트 설정)에서 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

Secure Client Settings

IPv6 DNS Protection

Enables DNS protection through redirection to Umbrella resolvers for IPv6. DNS protection over IPv6 DNS64 support is unavailable. Recommend enabling this feature.

☒ Enabled

Secure Web Gateway

Enables full web proxy protection for internet traffic using the Secure Web Gateway. You can also override this setting per device through the Roaming Computers page.

☒ Enabled

Send IPv6 Traffic Through the Secure Web Gateway

Enables the direction of IPv6 traffic through the Secure Web Gateway. Enablement requires a dual stack IPv4/IPv6 network.

☐ Disabled

Secure Web Gateway Fail Open

Enables the Secure Web Gateway to allow traffic to egress directly to the internet in the event that the SWG module is unable to reach Umbrella. Recommend enabling this feature.

☒ Enabled

AnyConnect Client Auto-Update

26452882497812

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.