

Uitleg van Customer Voice Portal (CVP) .bat-bestanden

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[CVP-batchbestanden](#)

[CVP Algemeen: \(Plaats: leaving C:\Cisco\CVP\bin\)](#)

[CVP relativering: \(leaving C:\Cisco\CVP\bin\TAC\)](#)

[VXML Server: \(leaving C:\Cisco\CVP\VXMLServer\admin\)](#)

[CVP TOMCAT : \(C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\bin, C:\Cisco\CVP\wsm\Server\Tomcat\bin, C:\Cisco\CVP\VXML\Server\Tomcat\bin\)](#)

Inleiding

In dit document wordt het gebruik beschreven van verschillende op de plaats van het CVP bestelde vleermuisbestanden.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CVP
- Cisco IOS Voice Trunable Markup Taal (VXML) gateway

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden gebruikt, zijn gestart met een gewalste (standaard) configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

CVP-batchbestanden

CVP Algemeen: (Plaats: leaving C:\Cisco\CVP\bin)

- **slaghout** Beschrijving: Dit programma vindt de levendige NIC om te luisteren naar het windpompprogramma.
- **vangen_stats** Beschrijving: Hulpfunctie: U kunt alle informatie over het portal Diag opnemen.
- **clean_cvp_logs.bat**: Beschrijving: Logbestanden uit CVP-map verwijderen: VXML, Operations Resource Manager (ORM), Web Services Manager (WSM), Call Server enz.
- **clean_cvp_logs.bat**: Beschrijving: Logs uit VXML-servertoepassingen verwijderen (activiteitsloggen, TOMCAT-loggen, enz.)
- **ksim** Beschrijving: Gereedschap om SIP-oproepen te genereren. Inroepen: Open een opdrachtmelding en type **cisco**. Het gebruik en de lijst met voorbeelden worden weergegeven.
- **vangen** Beschrijving: Gereedschap om pakketten op te nemen van een aangegeven netwerkinterface en ze standaard op te slaan in een bestand in de CVP-logbestanden. Inroepen: Open een opdrachtmelding en type **opname**. Het gebruik en de lijst met voorbeelden worden weergegeven.
- **extractguid** Beschrijving: Gereedschap om de Call ID's te filteren die aan een of meer lidstaten zijn toegekend, en op te slaan in een nieuw PCAP-bestand. Inroepen: Open een opdrachtmelding en type **extractguid**. Het gebruik en de lijst met voorbeelden worden weergegeven.
- **zuiveren** Beschrijving: Gereedschap om de CVP-spoorniveaus in te stellen. Inroepen: Opent een opdrachtmelding en type **debug**. Het gebruik en de lijst met voorbeelden worden weergegeven.
- **tonen** Beschrijving: Gereedschap om CVP-technische ondersteuning te tonen. Inroepen: Open een opdrachtmelding en type **show**. Het gebruik en de lijst met voorbeelden worden weergegeven.
- **naaien** Beschrijving: Unix tail commando opdracht op het CVP-log. Inroepen: Open een opdrachtmelding en type **klep**. CTRL-C om te stoppen.
- **Plaats**:
Inroepen: Opent een opdracht prompt en type **locatie**. Het gebruik en de lijst met voorbeelden worden weergegeven.
- **install_cs_cert, install_vxml_cert.bat en Installeer ORM_NT.bat**: Beschrijving: Deze bestanden worden gebruikt om een CallServer-, XML server- en ORM-toets en certificeringsbestanden voor HTTPS-ondersteuning te maken. De oorspronkelijke bestanden .keystore en Server.xml worden opgeslagen op een back-uplocatie voordat met de bestanden wordt geknoeid.
- **PropertiesMerger.bat**:
Beschrijving: Gebruikt door installateur van CVP voor een basissysteem installatiefunctie.
- **runcvp.bat**: Beschrijving: Gebruikt door de installateur om TOMCAT-registratiegegevens in te stellen.
- **sendSignal.bat**: Beschrijving: hiermee wordt een begin gemaakt met het dumpen van het programma met de opgegeven proces-ID.
- **Installeer_cs_cert.bat , uninstall_vxml_cert.bat en uninstallORM_NT.bat**: Beschrijving: Deze bestanden worden gebruikt om een CallServer-, XML server- en ORM-toets en certificeringsbestanden voor HTTPS-ondersteuning te verwijderen. De oorspronkelijke bestanden .keystore en Server.xml worden opgeslagen op een back-uplocatie voordat met de bestanden wordt geknoeid.
- **upgradeorm.bat, upgradeWSM.bat**: Beschrijving: Stelt de gevarenzone in voor de uitvoering van een klasse in ORM die automatisch de upgradeprocedure voor wrapper.conf hanteert

CVP relativering: (leaving C:\Cisco\CVP\bin\TAC)

- **Reimage.bat** Beschrijving: Hulppartij om de configuratie (wrapper.conf, orm.Properties, orm.xml en messageadpater.Properties) te herstellen.
- **update ermiserverip.bat** Beschrijving: Hulpbestand om RMI Server IP bij te werken in registratie.

VXML Server: (leaving C:\Cisco\CVP\VXMLServer\admin)

- **AppAdminPerm.bat wijzigen** Beschrijving: Alleen voor geavanceerde interactieve eXecutive(AIX) systemen.
- **alleNieuweApps.bat implementeren** Beschrijving: Laad alle nieuwe CVP toepassingen in het geheugen.
- **flushAllOldApps.bat** Beschrijving: Herhaal oude CVP-toepassingen uit het geheugen als hun map is verwijderd en ze niet zijn vrijgegeven.
- **Versies.vleermuis** Beschrijving: Toont versies van verschillende VXML componenten (niet erg nuttig)
- **schorsenServer.bat** Beschrijving: Houd alle CVP-toepassingen zorgvuldig op.
- **cvServer.bat** Beschrijving: Herstelt alle CVP toepassingen.
- **status.bat** Beschrijving: Toont informatie over de licentie; CVP-toepassingen en hun staat en aantal oproepen.
- **updateAllApps.bat** Beschrijving: Graculeus actualiseert alle CVP-toepassingen.
- **updateCommonClasses.bat** Beschrijving: Bijwerken van gemeenschappelijke klassen voor CVP-toepassingen.

CVP TOMCAT : (C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\bin, C:\Cisco\CVP\wsm\Server\Tomcat\bin, C:\Cisco\CVP\VXML\Server\Tomcat\bin

- Alle batchbestanden in deze map worden samen met TOMCAT verzonden en gebruikt voor TOMCAT-toediening.