

# Hoe kan ik apparaten overbrengen van de ene lokale virtuele account (VA) naar de andere in Cisco License On-Prem (CLP)-implementatie?

## Inleiding

In dit document wordt het stapsgewijze proces beschreven voor het overbrengen van een of meerdere apparaten van de ene lokale virtuele account naar de andere binnen dezelfde On-Prem-account in een Cisco License On-Prem (CLP)-implementatie.

## Voorwaarden

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u het volgende heeft:

- Een Cisco Smart-account
- Een geldige CCO-gebruikersnaam en wachtwoord met toegang tot de relevante Smart of Virtual Account.
- Beheerderstoegang tot Cisco License On-Prem (CLP)-portal.

## Stappen

Stap 1: Toegang tot het Cisco License On-Prem (CLP)-portaal op:  
[https://<IP\\_Address>:8443/admin/#/mainview](https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview).

Stap 2: Navigeer vanuit het linkermenu naar de licentiewerkruimte.

Stap 3: Selecteer de juiste On-Prem-account op het tabblad On-Prem-account, waar u de apparaten hebt die u wilt overdragen.

Stap 4: Zodra de account is geselecteerd, verschijnen er extra tabbladen in het menu aan de linkerkant. Navigeer naar het tabblad Apparaten en selecteer Apparaatvoorraad.

Stap 5: U wordt doorgestuurd naar de pagina Apparaatinventaris, die alle apparaten en informatie weergeeft die zijn gekoppeld aan het geselecteerde On-Prem-account.

Stap 6: Selecteer de apparaten die u wilt overdragen door het selectievakje naast de apparaatnaam aan te vinken. U kunt de zoekbalk of filters gebruiken om specifieke apparaten te zoeken.

Stap 7: Start de overdracht met een van de volgende methoden:

- Eén apparaat: klik op het pictogram met drie stippen in de meest rechtse kolom van de apparaatrij en selecteer Toewijzing lokale virtuele account bewerken.
- Meerdere apparaten: Selecteer de gewenste apparaten en klik op de knop Meer acties in de rechterbovenhoek van het dashboard en selecteer Toewijzing lokale virtuele account bewerken in de vervolgkeuzelijst.

Stap 8: U wordt doorgestuurd naar de pagina Lokale virtuele accounttoewijzing bewerken. Selecteer de virtuele doelaccount in de keuzelijst Virtuele doelaccount en klik op Volgende.

Stap 9: Controleer de overdrachtsgegevens zorgvuldig en klik op Indienen.

Stapresultaten: Er wordt een bevestigingspagina weergegeven die aangeeft dat de apparaten opnieuw zijn toegewezen aan de lokale virtuele doelaccount.

## Probleemoplossing

Alleen voor gebruik door externe klanten/partners: volg deze instructies om uw probleem op te lossen. Als u meer hulp nodig hebt, kunt u een aanvraag voor licentiesupport indienen via [Cisco Support Case Manager](#).

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.