

De Umbrella Roaming-client uitschakelen of opnieuw starten

Inhoud

[Inleiding](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Zwervende client voor Windows beheren](#)

[Systeemservice beheren via MMC Snap-in](#)

[AnyConnect en Cisco Secure Client Roaming Module beheren](#)

[Zwervende client beheren via opdrachtregel](#)

[zelfstandige client](#)

[AnyConnect-client](#)

[Cisco Secure Client](#)

[Zwervende client beheren voor OS X](#)

[Stoppen met roamingclient](#)

[Zwervende client starten](#)

[AnyConnect-paraplumodule](#)

[AnyConnect-client stoppen](#)

[AnyConnect-client starten](#)

[Cisco Secure Client](#)

[Cisco Secure Client stoppen](#)

[Cisco Secure Client starten](#)

Inleiding

In dit document worden procedures beschreven voor het beheer van de Umbrella Roaming Client, waaronder het uitschakelen en opnieuw opstarten van de client.

Achtergrondinformatie

De Umbrella roaming-client detecteert wijzigingen in de netwerkconfiguraties van de computer. Daarom hoeven gebruikers de Umbrella Roaming Client niet regelmatig te stoppen of opnieuw op te starten. Om de Umbrella-roamingclient te testen of tijdelijk uit te schakelen vanwege onverwacht gedrag, kunnen gebruikers deze uitschakelen of opnieuw starten door de acties in dit artikel te voltooien. Gebruikers moeten een ondersteuningscase openen als ze onverwacht gedrag, conflicten of suggesties voor gedragsverbetering ervaren.

Zwervende client voor Windows beheren

Systeemservice beheren via MMC Snap-in

Als u de systeemservice wilt stoppen, opnieuw starten of starten, opent u de module Services MMC.

1. Navigeer naar Start > Uitvoeren en voer `Services.msc` .
2. Selecteer de service Umbrella Roaming Client. Selecteer vervolgens de gewenste actie.

AnyConnect en Cisco Secure Client Roaming Module beheren

Het proces is identiek aan de procedure voor de zelfstandige client.

1. Navigeer naar Start > Uitvoeren en voer `Services.msc` Vervolgens in.
2. Selecteer de Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Secure Agent voor AnyConnect of Cisco Secure Client - Umbrella Agent voor Secure Client. Selecteer vervolgens de gewenste actie.

Zwervende client beheren via opdrachtregel

Gebruik de volgende opdrachten om de zwervende client vanaf de opdrachtregel te beheren:

zelfstandige client

- Als u de service wilt stoppen, voert u het volgende uit: `net stop Umbrella_RC`
- Om de service te starten, voert u het volgende uit: `net start Umbrella_RC`

AnyConnect-client


- Als u de service wilt stoppen, voert u het volgende uit: `net stop acumbrellaagent`
- Om de service te starten, voert u het volgende uit: `net start acumbrellaagent`

Cisco Secure Client

- Als u de service wilt stoppen, voert u het volgende uit: `net stop csc_umbrellaagent`
- Om de service te starten, voert u het volgende uit: `net start csc_umbrellaagent`

Zwervende client beheren voor OS X

Gebruikers kunnen een optie toevoegen aan het menubalepictogram in de OS X-versie van de Umbrella Roaming Client. Met deze optie kunnen gebruikers de Umbrella Roaming Client eenvoudig uitschakelen of inschakelen. Raadpleeg het artikel "Umbrella Roaming Client for OS X: Adding an Enable/Disable option to the Menu Bar Icon" voor instructies.



Opmerking: het pictogram Menubalk wordt weergegeven, zelfs wanneer de Umbrella-zwervende client is gestopt. Het pictogram werkt als een afzonderlijke service.

Gebruikers kunnen de client ook beheren door opdrachten uit te voeren in de Terminal-toepassing:

Stoppen met roamingclient

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

Start roamingclient

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

AnyConnect-paraplumodule

AnyConnect-client stoppen

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

AnyConnect-client starten

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

Cisco Secure Client

Cisco Secure Client stoppen

- Versie 5.0.00529

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- Versie 5.0.01242

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ versie 5.1.X.XXX en hoger

```
osascript -e 'quit app "Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"'
```

```
sudo "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app/Contents/MacOS/Cisco
```

Cisco Secure Client starten

- Versie 5.0.00529

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- Versie 5.0.01242

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ versie 5.1.X.XXX en hoger

```
open -a "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"
```

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.