

Guia do usuário do BPA Credenciais de ativos v5.1


- [Introdução](#)
- [Exibindo credenciais](#)
- [Adicionando credenciais](#)
- [Atualizando credenciais](#)
- [Excluindo credenciais](#)
- [Permissões RBAC](#)

Introdução

Os usuários podem gerenciar operações para credenciais usando a página Credenciais de ativos. Somente os controladores que suportam a capacidade de adicionar, editar ou excluir credenciais oferecem essas opções.


Exibindo credenciais

Para exibir credenciais:



Credenciais

1. Selecione Ativos > Credenciais no menu de navegação à esquerda. A página Credenciais é exibida.



Página Credenciais

2. Clique em Filters para exibir o número total de credenciais em todos os controladores. Os gráficos também exibem credenciais de filtro com base em Domínio, Tipo de Controlador e Controlador.
3. Selecione os filtros para exibir os resultados desejados ou use o filtro Pesquisar para pesquisar todas as colunas ou colunas específicas.

No exemplo a seguir, o ID do controlador ndfc151 é selecionado.




ID do controlador ndfc151

Adicionando credenciais

Novas credenciais podem ser adicionadas para controladores que suportam essa funcionalidade.

Para adicionar credenciais:



Adicionar Credenciais

1. Na página Credenciais, selecione o ícone Mais Opções > Adicionar Credencial. A janela Adicionar credencial é aberta.

Janela Adicionar Credenciais

2. Preencha o formulário e clique em Salvar.

 Note: A lista suspensa Tipo de controlador exibe apenas controladores compatíveis.

Atualizando credenciais

Os dados de credencial existentes podem ser atualizados para controladores capazes.

Para atualizar dados de credencial:

Authorization Group Name	ControllerId	User	ControllerType	Action
<input type="checkbox"/> ndfc-1-2	ndfc151	root	NDFC	<ul style="list-style-type: none"> Delete Edit

Atualizar Credenciais

1. Selecione Editar no menu Mais Opções. A janela Editar credencial é aberta.

Edit Credential

Controller Type: * NSO	Controller Instance: * nso-81
Authorization Group Name: * AuthGroupEzl	Remote User * cisco_updated1
Remote Password: *	Remote Secondary Password:

Save Cancel

Janela Editar Credenciais

2. Atualize os dados e clique em Salvar.

Excluindo credenciais

Os dados de credencial existentes podem ser excluídos para controladores capacitados se a credencial selecionada não estiver vinculada a nenhum ativo.

Para excluir credenciais:

The screenshot shows the Cisco Business Process Automation interface. At the top, there is a header with the Cisco logo and the text 'Business Process Automation'. Below the header, there is a navigation bar with a hamburger menu icon and a search bar. The main content area is titled 'Credentials' and features a summary card with the number '1' and a 'Clear All' button. Below the summary card, there are four donut charts representing different categories: Domain, Controller Type, and Controller. The table below the charts has the following columns: Authorization Group Name, ControllerId, User, ControllerType, and Action. The table contains one row with the following data: Authorization Group Name: ndfc-1-2, ControllerId: ndfc151, User: root, ControllerType: NDFC. A dropdown menu is open over the Action column for the first row, showing options for 'Delete' and 'Edit'.

excluir

1. Selecione Excluir no menu Mais Opções.
2. Marque as caixas de seleção das credenciais a excluir.

The screenshot shows the Cisco Business Process Automation interface. At the top, there is a header with the Cisco logo and the text 'Business Process Automation Trial'. Below the header, there is a navigation bar with a hamburger menu, a gear icon, and a search icon. The main content area is titled 'Credentials' and features a summary card with the number '70' and 'Total'. To the right of the summary card are three donut charts: 'Domain', 'Controller Type', and 'Controller'. Below the charts is a table with the following columns: 'Authorization Group Name', 'ControllerId', 'ControllerType', and 'Action'. The table contains three rows of data. A context menu is open over the table, showing 'Add Credential' and 'Delete Credential' options.

Excluir Credenciais

3. Selecione Excluir credenciais no menu Mais opções. Uma confirmação é exibida.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Delete Credential'. The dialog asks 'Are you sure you want to delete?' and has two buttons: 'Cancel' and 'Delete'. The dialog is centered on the screen and has a close button (X) in the top right corner.

Confirmar exclusão

4. Clique em Excluir.

Permissões RBAC

Os usuários com permissões RBAC (Controle de Acesso Baseado em Função) para credenciais podem exibir e executar ações conforme descrito na lista de permissões abaixo:

Serviço	Permissão	Descrição
ServiçoGerenciadorDeAtivos	Mostrar Aplicativo de Credenciais de Ativo	Os usuários podem iniciar a página Credenciais do ativo
ServiçoGerenciadorDeAtivos	Exibir Credenciais de Ativo	Os usuários podem exibir a página Credenciais

Serviço	Permissão	Descrição
ServiçoGerenciadorDeAtivos	Gerenciar Credenciais de Ativo	Os usuários podem adicionar ou atualizar credenciais
ServiçoGerenciadorDeAtivos	Remover Credenciais de Ativo	Os usuários podem excluir credenciais

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.