

A nuvem de Cisco e o grupo da virtualização (CVG) anunciam atualizações do rolamento para a infraestrutura principal

Índice

[Introdução](#)

Introdução

CVG anuncia um mecanismo novo para entregar os reparos de software críticos chamados “atualizações de rolamento.” As correções de bug médias de rolamento das atualizações estão disponíveis para o uso do cliente mais logo do que antes. As atualizações de rolamento consistem em grupos menores de reparos aos defeitos do software críticos ou frequentemente encontrados. Entregou cada 3 semanas ou assim, são as atualizações à liberação de manutenção atual que estão disponíveis entre publicações da versão de manutenção. Uma versão de manutenção é sabida pela terceira posição de um número de versão de liberação principal da infraestrutura, como esta: 2.2.x.

A primeira atualização do rolamento é para a infraestrutura principal 2.2.2 (uma versão de manutenção) e é entregue sob o nome de arquivo **pi222_Update_03-4.ubf**. Para não ser confundido com os próximos 2.2.3 libere (uma versão de manutenção separada), esta atualização do rolamento fornece reparos mais logo do que esperando a versão de manutenção seguinte, ao reduzir a necessidade para correções de programa individuais do ponto para defeitos específicos. Os defeitos que exigiriam ponto remendam no passado farão bons candidatos para ser incluído nas atualizações futuras de Rolling.

Uma atualização do rolamento deve somente ser instalada na versão de manutenção que seja publicada para. Por exemplo, **pi222_Update_03-4.ubf** não pode ser instalado em 2.2 ou em 2.2.1; **deve somente ser instalado em 2.2.2.**

A atualização seguinte do rolamento para a infraestrutura principal 2.2.2 será **Update_04-x**. Sendo cumulativo, **Update_04** incluirá os reparos de **Update_03-4** e não exigirá aqueles que não instalaram **Update_03-4** para retroceder sobre através das atualizações precedentes para receber os benefícios daqueles reparos.

A Disponibilidade de uma atualização do rolamento é indicada pela “atualização de software vermelha, redonda é” crachá disponível no canto superior direito da infraestrutura principal GUI. Na página da atualização de software da infraestrutura principal e em [Cisco.com](#), as atualizações de rolamento igualmente aparecerão na seção crítica dos reparos. Para detalhes de uma atualização do rolamento, vai por favor à página de download de software principal da infraestrutura de [Cisco.com](#), escolhe **correções de programa principais da infraestrutura**, e paira então sobre o nome de arquivo para ver o link para Read-eu da atualização do rolamento arquivo. As atualizações de rolamento são para uma versão de manutenção específica; As atualizações de rolamento não podem ser instaladas em uma versão de manutenção diferente do

que especifica elas foi escrito para.

Download Software

Download Cart (1 items) | Feedback | Help

Downloads Home > Products > Cloud and Systems Management > Routing and Switching Management > Network Management Solutions > Prime Infrastructure > Prime Infrastructure 2.2 | **Prime Infrastructure Patches-2.2.2**

Prime Infrastructure 2.2

Search... | Expand All | Collapse All

▼ Latest | **2.2.2** | ▼ All Releases | ▶ 2

Release 2.2.2

Add Device | Edit Notification

File Information	Release Date	Size	
Update 03 for PI 2.2.2 only. pi222_Update_03-4.ubf	08-JUL-2015	7.12 MB	Download Add to cart Publish
Cisco Prime pi222-41.ubf		86.13 MB	Download Add to cart Publish

Details

Description: Update 03 for PI 2.2.2 only.
Release: 2.2.2
Release Date: 08/Jul/2015
File Name: pi222_Update_03-4.ubf
Size: 7.12 MB (7465360 bytes)
MD5 Checksum: f224da074d66610c9d89bbdd5084d1d8
SHA512 Checksum: 59ed1122ebf4e9fd97d70d79a3b8a1f9...
[Readme](#) | [Security Advisory](#) | [Field Notices](#)

Related Information | Dashboard Information Sources