

# Orchestrator maré da empresa: Validando ajustes endurecidos de Windows

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Sintomas](#)

[Status](#)

[Resolução](#)

[Valide ajustes da política de Windows](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Quando a política de endurecimento recomendada para Microsoft® Windows é usada, pode fazer com que a interface da WEB de Business Objects InfoView seja obstruído devido à configuração de segurança avançada. O diálogo do erro de segurança recomendará o usuário adicionar o local à lista de Web site confiados.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Windows 2003, Windows 2008

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Sintomas

Os ajustes da política postos no lugar endurecendo um sistema Windows podem impedir que as atividades do script TEO Windows e do comando de Windows trabalhem. Recomenda-se que os usuários validam as configurações apropriadas.

## Status

Definição encontrada

## Resolução

### Valide ajustes da política de Windows

A fim validar os ajustes da política de Windows, termine estas etapas:

1. Clique o **Iniciar > Ferramentas Administrativas > a política de segurança local**.
2. Sob configurações de segurança, expanda **políticas local**. Então, **opções de segurança do clique**.
3. Da placa das opções de segurança, clicar com o botão direito o **acesso de rede**, e selecione **propriedades**. Ajuste o acesso de rede para não permitir o armazenamento das credenciais de passaportes do .NET para indicadores do diálogo da autenticação de rede.
4. Clique a opção **deficiente**. Então, **APROVAÇÃO do clique**. O ajuste da política é validado.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)