

Orchestrator maré da empresa: O disparador mudado tarefa contra a tarefa criou o disparador

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Tarefa mudada contra a tarefa criada](#)

[Defina disparadores](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece a informação sobre a diferença entre o disparador mudado tarefa contra o disparador criado tarefa.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no 2.1 maré do Orchestrator da empresa (TEO) ou em mais tarde.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Encarregue mudado contra a tarefa criada](#)

Encarregue mudado e encarregue criado pode ajudar a provocar um processo em TEO. Na base a tarefa mudou disparadores quando toda a mudança é feita, se é algo grande como a tarefa é fechado, ou se é algo pequeno como a tarefa teve um procurador novo adicionado. A tarefa criou disparadores do disparador quando uma tarefa é criada no sistema que cumpre as exigências do disparador. Ambos os disparadores podem ter as exigências condicionais adicionadas aos critérios ou condicionam a aba. É importante notar que quando você define qualquer um, se tornam então disponíveis para puxar a informação variável da referência de debaixo da área do processo > dos disparadores no diálogo da variável da referência da inserção. Ao olhar esse diálogo, é igualmente importante o notar que em uma tarefa mudou pode alcançar a informação original da tarefa assim como a informação actualizado da tarefa.

Defina disparadores

Conclua estes passos:

1. Em um processo novo, clique a aba dos **disparadores**.
2. Clique **novo > tarefa**. Então, escolha seu tipo de tarefa e do tipo do disparador que você precisa.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)