

# Mostre e compartilhe do alerta de encaixe com as versões 21 e mais recente de Firefox

## Índice

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução


Este documento descreve um problema que seja encontrado quando a mostra e a parte são usadas a fim ver o índice vídeo e fornecem uma solução ao problema.

## Informações de Apoio

A fim jogar o flash, Windows Media Video (WMV), ou o índice MP4 através da mostra e da parte, seu navegador puderam exigir que um de encaixe estivesse instalado. Em alguns casos, a mostra e a parte puderam ter formatos múltiplos de um único vídeo. Se o navegador exige um de encaixe que não está instalado (nem é permitido), pôde reverter a uma versão alternativa. É nesta encenação que você pôde experimentar o problema que é descrito neste documento.

## Problema

Quando você tenta ver um vídeo interno da mostra e da parte, um alerta de encaixe estala acima, mas os jogos do vídeo no fundo:



## Solução

Uma inspeção da fonte para este elemento emergente revela que o de encaixe pedido é para Windows Media Player (**application/x-ms-wmp**).

Com versões 21 e mais recente de Mozilla Firefox, as varreduras do dobrador do [<installation directory>/plugins](#) são executadas já não à revelia.

Dica: Proveja a [instalação da](#) seção [de encaixe nova do](#) artigo de **Windows Media Player** do mozillaZine para a informação adicional.

Siga estes passos para resolver esse problema:

1. Entre **aproximadamente: a configuração na [barra do lugar](#)** e pressiona **entra**.  
Nota: Uma página de advertência pôde parecer que indica que **isto pôde anular sua garantia!** A fim continuar **aproximadamente ao:** página da **configuração**, clique **eu serei cuidadoso, eu prometo!**
2. Busca para **plugins.load\_appdir\_plugins**.
3. Fazer duplo clique **plugins.load\_appdir\_plugins a fim** mudar o valor para retificar.
4. Na parte superior da janela de navegador, clique o botão de **Firefox** e selecione a **saída**.  
Quando você reinicia o navegador, os encaixes estão permitidos.

Depois que você reinicia o navegador, o alerta de encaixe não deve aparecer. Se faz, a seguir você não pôde ter o de encaixe de Windows Media Player instalado em seu sistema. Siga as instruções que estão dadas em [verificar se o de encaixe é](#) seção [instalada dos](#) arquivos do Windows Media do jogo em Firefox com o documento de suporte **de encaixe de Mozilla do Windows Media**.

## Informações Relacionadas

- [Windows Media Player - mozillaZine](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)