

Como gerar uma licença de demonstração ou avaliação para o Identity Services Engine (ISE)

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Gerando uma licença de demonstração ou avaliação para o Identity Services Engine \(ISE\)](#)

[Troubleshooting](#)

[Próximas etapas](#)

Introduction

O artigo descreve um processo de geração de uma licença de demonstração não inteligente, pois a licença inteligente normalmente inclui o modo de avaliação como padrão. Se precisar de licença adicional de demonstração ou avaliação para Smart Account, você pode entrar em contato com a equipe de contas ou o ponto de vendas. Cada nova instalação do Identity Services Engine (ISE) tem licenças de avaliação (avaliação) gratuita por 90 dias para até 100 endpoints para todos os serviços do ISE. As licenças de avaliação podem ser prorrogadas adicionando outra licença de avaliação de 90 dias.

Observação: se você precisar estender sua licença de avaliação por mais de 90 dias ou mais de 100 endpoints, abra um caso no [Support Case Manager \(SCM\)](#) e forneça o identificador de dispositivo exclusivo (UDI) e a justificativa.

Cuidado: licenças adicionais não podem ser geradas sem os UDIs (identificadores de dispositivo) exclusivos para o(s) nó(s) de administração do ISE. A não inclusão do nó de administração de política (PAN) principal e secundário do ISE resulta em atrasos na obtenção de licenças.

Prerequisites

Antes de iniciar, certifique-se de que tem os seguintes dados à sua disposição:

- [Uma conta ativa no Cisco.com](#)
- [Identificador de dispositivo exclusivo \(UDI\)](#)

Gerando uma licença de demonstração ou avaliação para o Identity Services Engine (ISE)


Passo 1:

Ir para [Cisco Software Central](#) e faça login com sua conta Cisco.com.



Passo 2:


Na seção **Licenças tradicionais**, clique em **Acessar LRP**.



Passo 3:


Na guia **PAKs ou Tokens**, na lista suspensa **Obter licenças**, selecione **Demonstração e avaliação**.

Note: Se o sistema exibir a caixa de diálogo **Bem-vindo ao Portal de Registro de Licenças**, você poderá selecionar **Não mostrar esta mensagem novamente** para impedir que ela seja exibida novamente.



Passo 4:


Na caixa de diálogo Obter licenças de demonstração e avaliação, selecione **Produtos de segurança** na lista **Família de produtos** e selecione **Identity Services Engine** na lista de produtos (você também tem a opção de pesquisar por palavra-chave). Clique em Next.



Passo 5:


Nos campos ID do produto principal, ID da versão principal e Número de série principal, insira as informações do produto e selecione o tipo de licença de que você precisa. Clique em Next.

Note: Se você precisar gerar uma licença de demonstração ou avaliação para o ambiente de failover, será necessário inserir as informações do produto nos campos **ID secundário**, **ID de versão secundária** e **Número de série secundário** também.



Passo 6:


Na seção **Informações do destinatário e do proprietário**, insira o endereço de e-mail e o nome de usuário final dos destinatários para os quais você precisa enviar as informações de licença por e-mail. Na seção **Solicitação de licença**, revise os detalhes de sua licença. Clique em Submit.



Passo 7:

Obtenha sua **licença** clicando em **Download no Status da solicitação de licença** caixa de diálogo. Você também deve receber a **Licença** para seu e-mail em uma hora após o envio da **Contrato de licença**.

Caution: Como o e-mail é enviado de do-not-reply@cisco.com, verifique a pasta de lixo eletrônico.



Troubleshooting

Se você tiver problemas para produzir uma licença de demonstração ou avaliação, abra um caso no [Support Case Manager \(SCM\)](#).

Próximas etapas

Depois de receber um arquivo de chave de licença, consulte o guia de configuração do produto para instalação e orientação da licença.