

Como gerar código SLAC (Smart Licensing Authorization Code) em Meu dispositivo

Contents

Apenas para uso de clientes/parceiros externos: essas instruções são fornecidas para ajudar os clientes/parceiros a executar a ação sozinhos para resolver o problema. Se o cliente/parceiro encontrar problemas nas instruções, peça que ele abra um caso com o suporte de licenciamento (<https://www.cisco.com/go/scm>) para ajudar a resolver o problema. NÃO execute você mesmo essas ações se for um recurso interno da Cisco fora da equipe de suporte de licenciamento.

Antes de começar, verifique se você tem:

- Conta Cisco.com ativa
- Comando show license UDI no modo EXEC privilegiado
- Lista de dispositivos que requerem SLAC
- Acesso à Smart/Virtual Account
- A opção Aplicar licença deve estar disponível na Virtual Account

Para usar uma licença Forçada, o usuário deve gerar o SLAC a partir do portal CSSM e, em seguida, instalar o código de autorização no dispositivo. Se o SLAC não estiver instalado no dispositivo, o usuário não poderá usar o recurso imposto no dispositivo

Etapa 1: Vá para a [Cisco Software Central](#) e faça login com suas credenciais cisco.com.

Etapa 2: selecione a Conta inteligente no Seletor de Conta inteligente no canto superior direito

Etapa 3: clique em Gerenciar licenças na seção Gerenciador inteligente de software

Etapa 4: vá até a guia Inventário, selecione VA e clique na guia Instâncias de produto

Etapa 5: Clique no botão Autorizar recursos impostos pela licença

Etapa 6: na seção Escolher dispositivos, selecione Dispositivo único ou Dispositivo múltiplo de acordo com sua necessidade

Para gerar SLAC para um único dispositivo:

- Nomear o dispositivo em Nome para Exibição
- Insira o PID e o número de série e clique em Avançar
- Selecione a licença na coluna Reserva correspondente, insira a quantidade e clique em

Avançar

- Selecione o dispositivo na lista suspensa de tipo de dispositivo. Clique em Continuar.
- Clique em Gerar código de autorização
- Faça o download do código de autorização e salve como um arquivo .csv

Para gerar SLAC para vários dispositivos (você terá um arquivo .csv para carregar nesse caso):

- Na lista suspensa que diz Dispositivo único, altere a seleção para Vários dispositivos
- Clique em Procurar e navegue até o arquivo .csv, que contém a lista de instâncias de produto que exigem SLAC
- Clique em Next. (Uma vez carregada, a lista de dispositivos é exibida no CSSM. Todos os dispositivos seriam selecionados por padrão.)
- Especifique a quantidade de licenças necessárias para cada instância de produto e clique em Avançar. (Se você estiver solicitando SLAC para licenças controladas por exportação ou impostas no ambiente Smart Licensing Using Policy, somente um SLAC é necessário para cada instância de produto)
- Clique em Reservar licenças. (O botão Baixar códigos de autorização é exibido.)
- Selecione o dispositivo na lista suspensa de tipo de dispositivo. Clique em Continuar.
- Clique em Baixar códigos de autorização para baixar este arquivo .csv, que tem SLACs para todos os dispositivos
- Clique em Close

Etapa 7: Instalar o SLAC no dispositivo

Troubleshooting:

1. Não vejo nenhuma licença para reservar em minha conta virtual? Abra um caso de licenciamento no [Support Case Manager \(SCM\)](#) usando a opção de licenciamento de software.
2. Estou recebendo o erro ao tentar gerar o código SLAC? Abra um caso de licenciamento no [Support Case Manager \(SCM\)](#) usando a opção SoftwareLicensing.
3. Preciso gerar o SLAC depois de atualizá-lo para a imagem SLUP se meu dispositivo estiver usando atualmente o SLR/PLR? Abra um caso de licenciamento no [Support Case Manager \(SCM\)](#) usando a opção de licenciamento de software.

Se você tiver um problema com esse processo, que não pode resolver, abra um caso de licenciamento no [Support Case Manager \(SCM\)](#) usando a opção de licenciamento de software.

Para comentários sobre o conteúdo deste documento, envie [aqui](#).

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.