

# Como posso criar um token na implantação da licença Cisco no local (CLP)?

## Introdução

Este documento fornece um guia passo a passo para criar e gerenciar tokens de registro no portal Cisco License On-Prem (CLP).

## Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem o seguinte:

- Uma Conta inteligente da Cisco.
- Uma ID de usuário e senha válidas do Cisco.com (CCO) com acesso à Smart Account ou à Virtual Account relevante.
- Acesso ao portal de licença local (CLP) da Cisco.

## Etapas

Criando um token

Passo 1: Acesse o portal Cisco License On-Prem (CLP) em:  
[https://<Endereço\\_IP>:8443/admin/#/mainview](https://<Endereço_IP>:8443/admin/#/mainview).

Passo 2: Navegue até o Espaço de trabalho de licenciamento no menu à esquerda.

Passo 3: Selecione a Conta local apropriada na guia Conta local.

Passo 4: Depois que a conta for selecionada, guias adicionais aparecerão no menu à esquerda. Navegue até a guia Devices e selecione Configure Device and Token Management.

Passo 5: Você será direcionado para a página Configurar Gerenciamento de Dispositivos e Token, que fornece uma visão abrangente de todos os tokens associados à conta local selecionada, incluindo:

- Nome do token
- Status
- Data de vencimento
- Usa o restante
- Descrição
- Conta virtual local
- Criado por
- Recurso de exportação controlada

Etapa 6: clique em Gerar token no canto superior direito.

Etapa 7: revise o aviso de isenção de responsabilidade da geração de token e clique em Avançar.

Etapa 8: Na página Adicionar detalhes do token:

- Selecione a Conta virtual local na lista suspensa.
- Defina os parâmetros de expiração: o token expira após (dias) e o token expira após (usos).
- Clique em Avançar.



Note: Você pode selecionar várias Virtual Accounts para gerar tokens em massa.

---

Etapa 9: Na página Revisar/editar detalhes do token, revise todas as informações fornecidas. Você pode Excluir o processo de criação de token ou Editar os detalhes inseridos na etapa anterior e, em seguida, clicar em Gerar token.

Resultados da Etapa: Uma mensagem de confirmação será exibida.

---



Note: Você pode copiar o token usando o botão Copiar ou baixá-lo usando o ícone Download na linha.

---

Gerenciar tokens

## Copiar token

Etapa 1: Navegue até Licensing Workspace > Escolha uma On-Prem Account > Devices > Configure Device and Token Management.

Etapa 2: localize o token desejado usando as opções de pesquisa ou filtro.

Etapa 3: clique no ícone de três pontos na mesma linha e selecione Copy token name no menu suspenso.

Resultados da etapa: O token será copiado.

## Exportar token

Etapa 1: Navegue até Licensing Workspace > Escolha uma On-Prem Account > Devices > Configure Device and Token Management.

Etapa 2: localize o token que deseja exportar usando as opções de pesquisa ou filtro.

Etapa 3: clique no ícone de três pontos na linha e selecione Exportar.

Resultados da etapa: O token será exportado para sua unidade local.



Note: Para exportar vários tokens, marque as caixas de seleção ao lado dos tokens desejados e clique em Exportar selecionados.

---

## Revogar token

Etapa 1: Navegue até Licensing Workspace > Escolha uma On-Prem Account > Devices > Configure Device and Token Management.

Etapa 2: Localize o token que deseja revogar usando as opções de pesquisa ou filtro.

Etapa 3: clique no ícone de três pontos e selecione Revogar.

Etapa 4: confirme a ação clicando em Revogar tokens na janela pop-up.

Resultado da Etapa: O token será revogado.

---



Note: Para revogar vários tokens, marque-os por meio das caixas de seleção e use o menu Mais Ação para selecionar Revogar.

---

Excluir token

Etapa 1: Navegue até Licensing Workspace > Escolha uma On-Prem Account > Devices > Configure Device and Token Management.

Etapa 2: Use os Filtros para exibir apenas os tokens Revogados ou Expirados.

Etapa 3: selecione um ou vários tokens que deseja excluir.

Etapa 4: Clique em Mais ação e selecione Excluir.

Resultado da Etapa: O token será excluído.

---



Note: Somente tokens revogados ou expirados estão qualificados para exclusão.

---

## Troubleshooting

Somente para uso de cliente/parceiro externo: Siga estas instruções para resolver seu problema. Se precisar de mais ajuda, inicie uma solicitação de suporte de licença através do [Cisco Support Case Manager](#).

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.