

Exemplo da configuração de Frame Relay do tráfego de saída ESA

Índice

[Introdução](#)

[Configurar](#)

[Ouvinte privado](#)

[Ouvinte público](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

Introdução

Este documento descreve como retransmitir o tráfego de saída na ferramenta de segurança do email (ESA).

Configurar

O ESA GUI fornece uma relação conveniente com que para configurar o relé de partida hospeda. Você pode configurar anfitriões do relé na tabela do acesso host (CHAPÉU) se você clica a aba das **políticas do correio** e navega ao item de menu da **vista geral do CHAPÉU**. Em uma configuração padrão, relé dos anfitriões de seu sistema sobre um ouvinte privado. Você pode igualmente escolher retransmitir sobre um ouvinte público. Em cada caso, selecione o ouvinte apropriado do menu suspenso do ouvinte a fim indicar os grupos do remetente para esse ouvinte.

Ouvinte privado

1. Quando um ouvinte privado é configurado, clique o hiperlink de RelayList a fim editar este grupo do remetente.
2. Da página do grupo do remetente da edição, você pode adicionar remetentes ao grupo do remetente de RelayList pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, a escala IP, o host ou o Domain Name, a contagem da reputação de SenderBase, ou a lista DNS.
3. Uma vez que você adicionou seu host ao RelayList, esse host está permitido retransmitir o correio com seu ESA.

Ouvinte público

Quando você retransmite através de um ouvinte público, nenhum RelayList SenderGroup ou a política do fluxo de correio existem. Consequentemente, você deve manualmente adicioná-los.

Termine estas etapas a fim de adicionar manualmente grupos do remetente:

1. Sob políticas do fluxo de correio, clique **adiciona a política**.
2. Atribua um nome à política e escolha o **relé do** menu suspenso do comportamento da conexão.
3. Clique **submete e compromete mudanças**.
4. Vá à vista geral do CHAPÉU e clique **adiciona o grupo do remetente**, depois que você escolhe o ouvinte do menu suspenso.
5. Depois que você dá entrada com um nome para o grupo do remetente, escolha o fluxo de correio que você adicionou recentemente do menu suspenso da política.
6. Clique **submete e adiciona remetentes** a fim de adicionar seu primeiro host do relé.

Verificar

A revisão dos mail_logs para o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o host através do **grep** ou da **cauda**, ou o uso **findevent** para procurar através da mensagem de, do ID de mensagem, do assunto, ou da mensagem a fim de assegurar o host do relé são configurados como esperado.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.