

Faça o download dos arquivos ISO necessários para instalar o ISE para a instalação do Hyper-V

Contents

Problema

Ao procurar os arquivos ISO necessários para instalar o Cisco Identity Services Engine (ISE) em um ambiente Hyper-V, os arquivos disponíveis na página Downloads de software da Cisco parecem ser os arquivos de atualização para o dispositivo de hardware, não os arquivos de instalação do Hyper-V necessários.

Ambiente

- Cisco Identity Services Engine (ISE) versão 3.4
- Plataforma de virtualização Microsoft Hyper-V
- Configuração de implantação do ISE de nó único

Resolução

Os arquivos OVA e ISO para instalações do Cisco ISE Hyper-V estão disponíveis através do [Centro de Download de Software da Cisco](#). Siga estas etapas para localizar e localizar os arquivos de instalação apropriados:

Processo de download

Para fazer o download dos arquivos ISO apropriados:

1. Acesse o [Centro de Download de Software da Cisco](#) e localize a [página Downloads de Software do Identity Services Engine](#).

2. No menu de navegação à esquerda, selecione Todas as Versões e, em seguida, selecione a versão do arquivo necessário (por exemplo, 3 > 3.4.0)

3. Localize os arquivos ise-3.4.0.608*.SPA.x86_64.iso

Esses arquivos são especificamente designados para instalações de máquinas virtuais e não são arquivos de atualização para dispositivos de hardware

Especificações recomendadas de VM para Hyper-V

Para implantações do Microsoft Hyper-V, as seguintes especificações de VM são recomendadas:

- Disco: Mínimo de 600 GB para um nó de produção autônomo
- Placas de rede: 1 necessário, 2 ou mais recomendados, até 6 suportados
- Layout do disco: usar um único disco virtual
- Geração Hyper-V: Geração 1
- Para uma implantação de nó único, o menor perfil de produção documentado é:
 - 16 vCPU
 - 32 GB de RAM
 - Disco virtual único de 600 GB
 - 1 vNIC no mínimo
- CPU e memória
Dimensionamento do Hyper-V de acordo com a classe do dispositivo sendo correspondida:
 - Pequeno/classe SNS 3615: 16 vCPU, 32 GB de RAM
 - Pequeno/classe SNS 3715: 24 vCPU, 32 GB de RAM
 - Pequeno/classe SNS 3815: 32 vCPU, 64 GB de RAM

Causa

O portal de download da Cisco contém arquivos de atualização de dispositivo de hardware e arquivos de instalação de máquina virtual. Para acessar os arquivos ISO, baixe o arquivo base sem a versão do patch na página do produto Cisco Software Download center para ISE.

Conteúdo relacionado

- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)
- [Centro de download de software da Cisco](#)
- [Requisitos do ISE 3.4 Hyper-V](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.