

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Crie um backup do nó da monitoração](#)

Introdução

Este documento descreve como restaurar um backup do nó da monitoração a um server diferente do que esse em que foi tomado.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão 1.1.x do Cisco Identity Services Engine (ISE).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Crie um backup do nó da monitoração

1. Gere um backup para o nó atual da monitoração através do CLI ou do admin GUI.
2. Gere um **backup total por encomenda** do nó da monitoração do alvo.
3. Verifique o repositório em que o backup é armazenado para estes arquivos:
 - Mntdbfull_hostname_date_time.tar .gpg
 - ise_catalog.xml
4. Copie o backup do nó atual ao repositório que hospeda o **arquivo ise_catalog.xml**.
5. Edite o **arquivo ise_catalog.xml** para apontar ao arquivo de backup que você quer restaurar ao novo nó. Este exemplo restaura um backup nomeado ProductionMNT.gpg.
6. No Admin GUI, navegue à **administração > ao sistema > à manutenção > ao nó do**

gerenciamento de dados > da monitoração > à restauração dos dados. Observe que os backup anteriores incluem o **arquivo ProductionMNT.gpg**.

7. Escolha o backup que você quer restaurar, incorpore a chave de criptografia usada quando o backup foi criado, e clique a **restauração**.
8. Permita que a restauração seja executado à conclusão. Não navegue a um outro lugar no GUI nem faça mudanças quando a restauração for executado. Este processo pode tomar alguma hora. Uma vez a restauração está completa, os serviços ISE no reinício do nó.