

Opções alternativas ACS 5.3/5.2

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Backup de configuração do GUI](#)

[Opinião ACS/backup de registro](#)

[Backup da configuração ACS do CLI](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

O Access Control Server (ACS) 5.3/5.2 fornece várias opções alternativas. Este documento fornece um sumário destas opções.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- ACS que executa a versão 5.3/5/2

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada nestes versão de hardware e software.

- ACS que executa a versão 5.3/5.2
- ACS configurado com o repositório

O ACS é dividido em duas porções: Configuração e registro. Ambas as peças são suportadas separadamente usando o CLI ou o GUI.

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

[Backup de configuração do GUI](#)

A administração do sistema > operações > Gerenciamento de sistema distribuído

- Isto permite que você execute um backup imediato em todo o exemplo que você selecionar.
- Aqui você tem a opção de suportar a configuração ACS, ou a configuração ACS e o ADE-OS.

A administração do sistema > operações > backup agendado

- Isto permite que você programe um backup para ocorrer na hora/data desejadas.
- Aqui você está suportando somente a configuração ACS.

O ACS vê/backup de registro

Isto é acessível através das **operações > do gerenciamento de dados > da remoção e do backup de Configuration > System da monitoração**. O base de dados que contém os logs ACS AAA é sabido como da “o base de dados vista”.

Três opções existem:

- **Remoção dos dados** Este ajuste permite que você suprima de dados do base de dados da vista. O valor a selecionar da caixa suspensa é número de meses dos dados que você gostaria de se manter na monitoração e de relatar o base de dados da vista.
- **Backup da base de dados completo da vista agora** Isto permite que você execute um backup imediato.
- **Backup da base de dados programado da vista** Isto permite que você programe as horas e data de backup incrementais do vista-base de dados e/ou de vista completa - backup da base de dados.

Esta seção do manual de configuração ACS 5.3 tem uma boa descrição de como a remoção e os backup dos logs AAA trabalham, e em do que fases a remoção é suposta para ocorrer:

[Configurando os dados que removem e backup incremental](#)

Backup da configuração ACS do CLI

O GUI é ir mais provável ser o lugar onde você criará e backup de programação. Contudo, se você quer executar comandos backup do CLI, estes são os comandos que você pode se usar.

Nota: A informação previu em cada link os detalhes do que é suportado com cada comando:

O backup **somente a configuração ACS**, usa o **comando backup dos acs**:

```
acs backup backup-filename repository repository-name
```

O backup a **configuração ACS e os dados do OS ADE**, usa o **comando backup**:

```
backup backup-name repository repository-name
```

O backup os **log de sistema (não o base de dados da vista)**, usa o **comando dos backup-logs**:

```
backup-logs backup-name repository repository-name
```

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)