

Execute o serviço do cliente de conector de FireAMP no fundo e esconda a interface do utilizador

Índice

[Introdução](#)

[Procedimentos](#)

[Documentos relacionados](#)

Introdução

Você pode executar um serviço do conector de FireAMP no fundo e esconder a relação de usuário cliente dos usuários. Impede que um utilizador final ver notificações para todas as atividades com nuvem, arquivo e rede. Este artigo descreve as opções que permite que o conector seja executado como um serviço mas os componentes da interface do utilizador não executam.

Procedimentos

A fim esconder um conector de FireAMP usando a **relação de usuário cliente de um console** da nuvem de FireAMP, siga as etapas abaixo

1. O log no console de FireAMP e navega ao **Gerenciamento > às políticas**.
2. O clique **edita na** política que você quer alterar.
3. Expanda a **relação de usuário cliente** sob o **tab geral**.
4. Desmarcar a caixa para a **relação de usuário cliente do começo**. Esta opção permite que você especifique mesmo se esconder completamente a interface do utilizador do conector. Desmarcar esta opção deixará o conector ser executado como um serviço mas os componentes da interface do utilizador não serão executado.

Nota: Se você muda este ajuste seus conectores terão que ser reiniciados antes que tome o efeito.

5. Verifique a caixa para ver se há **notificações de arquivo do couro cru e esconda notificações da rede**.

- **As notificações do arquivo do couro cru** suprimem notificações da indicação ao usuário

quando um arquivo malicioso é condenado ou quarantined pelo conector.

- **As notificações da rede do couro cru** suprimem notificações da indicação ao usuário quando uma conexão de rede maliciosa é detectada ou obstruída pelo conector.

Opcionalmente, você pode desmarcar as **notificações da nuvem** é balão PNF-UPS que vêm do centro da notificação quando o conector de FireAMP é conectado com sucesso à nuvem. Indica o número de usuários e de detecções registrados à nuvem.

6. Política da atualização do clique.

Agora, na verificação seguinte da política, os conectores de FireAMP receberão a política e os ajustes novos. Depois que a repartição seguinte, a relação do cliente de conector de FireAMP não começará e o utilizador final não verá nenhuma notificações do conector de FireAMP.

Dica: Caso necessário, você pode igualmente desabilitar ou esconder o vário menu das opções desde o início, o menu do contexto, e o Desktop quando você [instala o instalador do conector de FireAMP que usa o Switches da linha de comando](#).

Documentos relacionados

- [Desabilite e permita o serviço do cliente de conector de FireAMP](#)
- [Switches da linha de comando para o instalador do conector de FireAMP](#)