

Alterar idioma no CUAC Advanced Client

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configuração](#)

Introdução

Este documento descreve como alterar o idioma de exibição no Cisco Unified Attendant Console Advanced Client.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Console Cisco Unified Attendant Avançado

Componentes Utilizados

- Cliente avançado do console Cisco Unified Attendant 14.0.2

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio


O Cisco Unified Attendant Console Advanced Client suporta vários idiomas de exibição para acomodar operadores que trabalham em diferentes regiões ou ambientes de idiomas.

Depois que o aplicativo é instalado, há dois métodos diferentes para alterar o idioma de exibição:


1. Modifique os arquivos do aplicativo.
2. Reinstale o aplicativo e selecione o idioma desejado.

Configuração


Etapa 1. Sair do cliente do console Attendant.



Etapa 2. Abra o Windows File Explorer e navegue até o caminho "%ProgramData%\Cisco\CUACA". ProgramData usa para ser uma pasta oculta por padrão.



Etapa 3. Abra o arquivo OPR.cfg em um editor de texto.



Etapa 4. Modifique o DefaultLanguage="English" para obter o valor de idioma desejado e salve as alterações. As informações de idioma estão listadas nesta tabela:

Arquivo CFG do operador	Idioma (localidade)
Árabe	Árabe (Arábia Saudita)
Chinês simplificado	Chinês (RPC) [Chinês simplificado]
Chinês tradicional	Chinês (Taiwan) [Chinês tradicional]
Dinamarquês	Dinamarquês
Holandês	Holandês (Países Baixos)
Inglês	Inglês
Francês	Francês (parisiense)
Alemão	Alemão
Italiano	Italiano
Japonês	Japonês
Coreano	Coreano
Português	Português (Portugal)
Russo	Russo
Espanhol	Espanhol (tradicional)

Sueco	Sueco
-------	-------

Etapa 5. Abrir o cliente do console Attendant.

Cisco Unified Attendant Console - (تسجيل) تقييم

تعليمات خيارات ملف

تسجيل الدخول

تفاصيل مسؤول التشغيل

اسم تسجيل الدخول:

عبارة المرور:

تذكر اسم تسجيل الدخول الخاص بي

تفاصيل الجهاز

استخدام تفاصيل الجهاز الموجود

الرقم الداخلي:

تم تسجيل الخروج. غير جاهز.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.