

Índice

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Formato do mensagem de registro do Cisco Secure Services Client](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve o formato para mensagens de registro do Cisco Secure Services Client.

[Informações de Apoio](#)

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre as convenções de documento, refira [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#).

[Formato do mensagem de registro do Cisco Secure Services Client](#)

Cada entrada de registro tem o formato:

```
message> <grammatical do log de IDs> do <context do class> da mensagem do <log do id> da  
mensagem do <log do [process]> do <date & do time>
```

em que:

- o <date & o time> são a data e hora neste formato: *mm/dd/yyy HH: milímetro: SS.sss*
- o [process] é o identificador do processo interno e é para o uso interno somente.
- o id> da mensagem do <log é o número exclusivo para a entrada de registro.
- o class> da mensagem do <log é o tipo da classe de mensagem de registro; a classe é um destes valores:

- Mim? Informativo. Este valor indica um estado do cliente que seja parte de processamento

normal.

- W? Aviso. Este valor indica um estado do cliente que seja incerto ou inesperado, mas ainda reserva-o processar.
- E? Erro. Este valor indica uma exceção que impeça o processamento normal.

O <context IDs> define o contexto deste evento do log e transporta zero ou mais identificadores neste formato: `corda/number` do `<code><unique`. Em que:

- o `<code>` é um código de duas letras que indique a classe do termo.AD? Identificador do adaptador. O MAC address do adaptador no hexadecimal.AC? Alcance o identificador. O identificador do conjunto do serviço básico MAC (BSSID) para o dispositivo de acesso.MT? Tipo de mídia. Ethernet ou fidelidade do Sem fio (Wi-fi).CN? Identificador de conexão. Um inteiro que identifique a conexão.PR? Identificador do perfil. O nome do perfil truncado a 16 caracteres.
- a `corda/number` do `<unique` é uma corda ou um número que sejam originais garantido.

o `message` <grammatical do log é uma frase que descreva o evento. O mensagem de registro pode conter um valor (`<value>`) que seja um placeholder para que uma variável seja colocada na mensagem.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)