

# Покажите и совместно используйте сменное предупреждение с версиями Firefox 21 и позже

## Содержание

[Введение](#)

[Общие сведения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение


Этот документ описывает проблему, с которой встречаются, когда Показывают, и Ресурс общего доступа используется, чтобы просмотреть видеоконтент и предоставляет решение проблемы.

## Общие сведения

Для игры Флэша, Windows Media Video (WMV) или содержания MP4 через Показ и Ресурс общего доступа, браузер мог бы потребовать, чтобы был установлен плагин. В некоторых случаях Покажите, и Ресурс общего доступа мог бы иметь множественные форматы одиночного видео. Если браузер требует плагина, который не установлен (или включен), он мог бы вернуться к альтернативной версии. Именно в этом сценарии вы могли бы испытать проблему, которая описана в этом документе.

## Проблема

Когда вы пытаетесь смотреть внутреннее видео Показа и Ресурса общего доступа, сменное предупреждение появляется, но видео воспроизведения в фоновом режиме:



## Решение

Контроль источника для этого всплывающего элемента показывает, что запрошенный плагин для Windows Media Player (**application/x-ms-wmp**).

С Версиями Mozilla Firefox 21 и позже, просмотры [<каталог установки>](#) / папка [плагинов](#) больше не выполняются по умолчанию.

**Совет:** Сошлитесь [на Установку нового сменного](#) раздела статьи **mozillaZine Windows Media Player** для дополнительных сведений.

Для устранения указанной неполадки выполните следующие действия:

1. Введите **about:config** в [Адресную панель](#) и нажмите **Enter**.  
**Примечание:** Страница предупреждения могла бы появиться, который сообщает, что **Это могло бы освободить вашу гарантию!** Для продолжения к **about:config** странице нажмите, **я буду осторожен, я обещаю!**
2. Поиск плагинов **load\_appdir\_plugins**.
3. Плагины **load\_appdir\_plugins** двойного нажатия для изменения значения на **Истинный**.
4. Наверху окна браузера нажмите кнопку **Firefox** и выберите **Exit**. При перезапуске браузера плагины включены.

После перезапуска браузера сменное предупреждение не должно появляться. Если это делает, то вам нельзя было бы установить плагин Windows Media Player в вашей системе. Следуйте инструкциям, которые даны в [Проверке, если плагин является установленным](#) разделом **файлов Windows Media Воспроизведения в Firefox с Поддержкой документов Mozilla плагина Windows Media**.

## Дополнительные сведения

- [Windows Media Player - mozillaZine](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)