


Шаг 2. Файл конфигурации телефона загрузки. Замена Файл **ConfigFileCacheList.txt** с именем файла конфигурации телефона и доступом это в браузере. Вы заставляете приглашение сохранить файл.

http://< IP-адрес tftp>:6970 / <имя файла конфигурации телефона>



Filename	Len(In	Cache)	Build Time
ITLFile.tlv	7455	14	
SEPDefault.cnf	17	1	
MTPDefault.cnf	17	0	
CFBDefault.cnf	17	0	
SAADefault.cnf	17	1	
SDADefault.cnf	17	1	
lddefault.cfg	56	1	
gkdefault.cfg	56	1	
SIPDefault.cnf	828	1	
XMLDefault.cnf.xml.sgn	11783	19	
DefaultFP0000000000-c7a6c673-7479-46b0-839e-014d3d093963.xml.sgn			1999 1
SEPDC7B94F8AF5B.cnf.xml.sgn	7050	3	
SEP123456789012.cnf.xml	6169	1	
ANABCDEF1234401.cnf.xml	5299	1	

Использование CLI

Шаг 1. Проверьте, включен ли TFTP на вашей машине.

Перейдите к командной строке и введите TFTP, выходные данные apperas. как показано в этом образе.

```
C:\Users\suysingh>tftp
Transfers files to and from a remote computer running the TFTP service.
TFTP [-i] host [GET | PUT] source [destination]

-i           Specifies binary image transfer mode (also called
             octet). In binary image mode the file is moved
             literally, byte by byte. Use this mode when
             transferring binary files.
host        Specifies the local or remote host.
GET         Transfers the file destination on the remote host to
             the file source on the local host.
PUT         Transfers the file source on the local host to
             the file destination on the remote host.
source      Specifies the file to transfer.
destination Specifies where to transfer the file.



C:\Users\suysingh>
```

Если TFTP является disabled, выходные данные появляются как показано в этом образе.

```
C:\Users\suysingh>tftp
'tftp' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
```

Шаг 2. Для включения TFTP на машине:

1. Перейдите к **Панели управления > Программа Удаления**.
2. Выберите функции **Turn Windows** на или прочь в левой панели. Окно появляется.
3. Проверьте клиента **TFTP**.



```
saysingh>tftp -i 10.106.122.174 get SEP00083031EFBD.cnf.xml  
successful: 13002 bytes in 1 second(s), 13002 bytes/s
```