

如何在思科许可证中心(CLC)中生成许可证授权码？

简介

本文档介绍如何在思科许可证中心(CLC)中生成许可证授权码。

视频

此内容的目的是共享信息以用于教育和/或信息用途。您可以选择观看视频或阅读以下内容 — 两者提供相同的材料，因此您可以随意选择您喜欢的格式。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 活动的Cisco.com帐户
- 访问设备所在的智能帐户
- 预留请求代码/设备详细信息
- 访问思科许可证中心的用户必须至少具备以下其中一项：
 - 智能帐户用户/管理员
 - 虚拟帐户用户/管理员

步骤

步骤 1：转至[Cisco Software Central](#)，使用您的Cisco.com凭证登录。

步骤 2：点击Cisco License Central部分下的Access Cisco License Central。

步骤 3：输入智能帐户或使用“搜索”功能查找智能帐户。

步骤 4：导航到左侧菜单栏，单击Licensing选项卡。

步骤结果：控制面板提供与智能帐户关联的所有许可证的整合视图。

步骤 5：使用搜索栏按许可证名称查找许可证。

步骤 6：选择License，然后在最右侧的列中，点击3个点，然后从下拉列表中选择Generate license authorization。

或者

步骤 6：点击右上角的许可证名称超链接 —>，然后点击生成许可证授权按钮。

步骤结果：系统将显示Generate License Authorization屏幕。



注意：您还可以选择多个许可证来生成授权码，但所有选定的许可证应与同一产品类型兼容。

步骤 7：在Add Devices页面中，点击Add devices下拉按钮，然后选择

- 按设备标识符 — 将要求您提供设备详细信息，如序列号、产品ID或UUID。如果您有多台设备，还可以上传最大20 MB的.XLSX格式文件。您可以下载该格式的CSV模板。

或

- 按预留请求代码 — 必须以文本形式手动输入预留请求代码，或者您可以上传文件。预留请求代码 — 此代码将在设备CLI上使用命令可用。您可以遵循产品指南中的特定设备命令和分步流程来获取预留请求代码。



注意：如果您已通过点击+Add another device选择多个许可证，则可以添加多个设备。

步骤 8::在为预订提供的空间中输入所需的许可证数量。



注意：您可以通过点击“配置来源”部分中的铅笔图标来选择从中挑选数量的来源订单。

步骤 9：单击 Next。

步骤 10：将显示“选择代码格式”页。选择保留授权码格式：长代码或短代码。

步骤 11：单击 Next。

步骤 12：将显示Review屏幕。您可以查看提供的所有信息。

步骤 13：单击 Next。

步骤结果：系统将显示“确认”页面，您可以复制、下载设备预留授权码(Device Reservation Authorization Code)，或通过邮件发送该页面。

步骤 14：单击 Close。

故障排除

如果在本文档介绍的流程中遇到问题，请在[支持案例管理器\(SCM\)](#)中打开案例。

有关本文档内容的反馈，请在此处[提交](#)。

仅供外部客户/合作伙伴使用：这些说明旨在帮助客户/合作伙伴自行执行以下操作来解决问题。如果客户/合作伙伴按照说明遇到问题，请让他们通过许可支持(<https://www.cisco.com/go/scm>)创建案例，以帮助解决。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。