

如何在思科内部许可证(CLP)部署中将设备从一个本地虚拟帐户(VA)转移到另一个本地虚拟帐户？

简介

本文档概述了在思科内部许可证(CLP)部署中将一个或多个设备从一个本地虚拟帐户传输到同一内部帐户中的另一个的逐步过程。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 思科智能帐户
- 有权访问相关智能或虚拟帐户的有效CCO用户ID和密码。
- 对思科内部许可证(CLP)门户的管理员访问权限。

步骤

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步骤 2：从左侧菜单导航到Licensing工作区。

步骤 3：从On-Prem Account选项卡中选择适当的内部帐户，您可在其中传输设备。

步骤 4：选择帐户后，左侧菜单中将出现其他选项卡。导航到设备选项卡并选择设备资产。

步骤 5：您将转到Device Inventory页面，该页面显示与所选内部帐户关联的所有设备和信息。

步骤 6：通过选中设备名称旁边的框来选择要传输的设备。您可以使用搜索栏或过滤器查找特定设

备。

步骤 7：使用以下方法之一启动传输：

- 单一设备:点击设备行最右侧列中的三点图标，然后选择Edit local Virtual Account assignment。
- 多台设备:选择所需的设备并点击位于控制面板右上角的More Actions按钮，然后从下拉菜单中选择Edit local Virtual Account。

步骤 8::您将重定向到编辑本地虚拟帐户分配页。从Target Virtual Account下拉菜单中选择目标虚拟帐户，然后单击Next。

步骤 9：仔细查看转接详情，然后单击Submit。

步骤结果：系统将显示确认页面，指示设备已成功重新分配到目标本地虚拟帐户。

故障排除

仅供外部客户/合作伙伴使用:按照以下说明解决您的问题。如果您需要进一步的帮助，请通过[Cisco Support Case Manager](#)（思科支持案例管理器）发起[许可证支持请求](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。