

如何在思科内部许可证(CLP)部署中使用SMTP启用邮件通知？

简介

本文档提供了使用简单邮件传输协议(SMTP)配置邮件通知的逐步指南。通过启用此功能，您可以接收有关设备状态、许可证使用情况和同步活动的自动摘要。

视频

此内容的目的是共享信息以用于教育和/或信息用途。您可以选择观看视频或阅读以下内容 — 两者提供相同的材料，因此您可以随意选择您喜欢的格式。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 思科智能帐户
- 有权访问智能帐户或虚拟帐户的有效CCO用户ID和密码。
- 本地思科许可证(CLP)的管理员访问权限
- SMTP服务器详细信息(服务器IP、端口和身份验证凭证 (如果需要))

步骤

配置SMTP服务器设置

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步骤 2：从左侧菜单导航到Admin工作区。

步骤 3：选择“设置”选项卡，然后单击页面顶部的“邮件”选项卡。

步骤 4：在Email notifications部分下，提供以下详细信息：

- SMTP服务器：邮件服务器的IP地址或主机名。
- SMTP端口：邮件服务器使用的端口号。
- 发送电子邮件发件人：将显示为发件人的电子邮件地址。
- 需要身份验证：如果您的SMTP服务器需要凭据并提供必要的详细信息，请选中此框。

步骤 5：单击Apply保存您的SMTP配置。

为内部帐户启用邮件通知

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步骤 2：从左侧菜单导航到Licensing工作区。

步骤 3：从On-Prem Account选项卡中选择相应的On-Prem Account。

步骤 4：选择帐户后，左侧菜单中将出现其他选项卡。导航到内部帐户管理选项卡

步骤 5：在“设置”下，选择“电子邮件通知设置”。

步骤 6：在“电子邮件通知设置”页面中，选中标记为接收摘要电子邮件的框。

步骤 7：单击+添加其他电邮地址以包括应接收这些通知的收件人。

步骤 8::从下拉菜单中选择Local Virtual Accounts，您希望接收其摘要报告。

步骤 9：将通知频率设置为Daily、Weekly或Monthly。

步骤 10：选择要包含在摘要电子邮件中的特定通知类别：

- 许可证通知
- 设备通知
- 同步通知

步骤 11：单击Apply完成设置。

故障排除

仅供外部客户/合作伙伴使用:按照以下说明解决您的问题。如果您需要进一步的帮助，请通过[Cisco Support Case Manager](#)（思科支持案例管理器）发[起许可证支持请求](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。