

如何在思科内部许可证(CLP)部署中添加用户？

简介

本文档提供了将新用户添加到思科内部许可证(CLP)门户中的现有内部许可证帐户的分步指南。

视频

此内容的目的是共享信息以用于教育和/或信息用途。您可以选择观看视频或阅读以下内容 — 两者提供相同的材料，因此您可以随意选择您喜欢的格式。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 思科智能帐户。
- 有效的Cisco.com(CCO)用户ID和密码，可访问相关智能或虚拟帐户。
- 对思科内部许可证(CLP)门户的管理员访问权限。

步骤

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步骤 2：从左侧菜单导航到Licensing工作区。

步骤 3：从On-Prem Account选项卡中选择相应的On-Prem Account。

步骤 4：选择帐户后，左侧菜单中将出现其他选项卡。导航到内部帐户管理选项卡。

步骤 5：选择On-Prem Account Management下的Users选项卡。

步骤 6：单击右上角的Add Users按钮。

步骤 7：在Add User字段中输入用户的用户名或邮件地址，然后单击Add User按钮。

步骤 8::: 单击右下角的Next。

步骤 9：通过从下拉菜单中选择相应的角色来向用户分配适当的角色。可用角色包括：

- 帐户管理员
- 帐户用户
- 本地虚拟帐户管理员
- 本地虚拟帐户用户

步骤 10：单击 submit。

步骤 11：查看确认消息，然后单击Close。

步骤结果:已成功添加用户。

故障排除

仅供外部客户/合作伙伴使用:按照以下说明解决您的问题。如果您需要进一步的帮助，请通过[Cisco Support Case Manager](#)（思科支持案例管理器）发[起许可证支持请求](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。