

# 在安全云控制中管理对经理组织的访问

## 目录

---

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[核心功能](#)

[调配访问](#)

[订用管理](#)

[申请许可证](#)

[提升订用](#)

[分发许可证](#)

[将许可证应用于托管组织](#)

[管理访问](#)

---

## 简介

本文档介绍安全云控制(SCC)中的管理器组织控制面板，以及它如何管理许可证和用户访问功能。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

## 背景信息

SCC Manager控制面板为跨多个业务单位（定义为托管组织）管理用户和产品提供了集中框架。

## 核心功能

SCC管理器控制面板有助于实现以下管理功能：

- 资源共享：跨托管组织集中许可证、用户组和权限。
- 生命周期管理：简化托管组织的创建、添加和删除。
- 策略标准化：在受管组织间一致地分配规则和规则对象。

## 调配访问

要获取SCC控制面板中的经理组织，需要向技术支持中心(TAC)提交请求，并提供以下详细信息：

- 当前SCC控制面板状态（现有与新部署）。
- 经理组织内要管理的组织预计数量。

提交后，TAC与产品管理团队协调，审核并调配请求。

## 订用管理

### 申请许可证

通过左侧导航菜单导航到Manager Administration > Subscriptions > Claim Subscription。



注意：不支持套件声明代码。

---

### 提升订用

受管组织以前申请的订用可以通过升级流程重新分发到经理组织。请联系TAC促进此过渡。



注意：试用领款申请代码不能升级，并且必须在经理组织中申请。

---

## 分发许可证

将订用调配到“经理组织”后，通过“经理管理”>“受管组织”分配资源，然后选择“组织”。

## 将许可证应用于托管组织

受管组织中许可证的最小数量由订用服务确定。一些公共服务数量包括：

安全访问：50

安全工作负载：100

AI防御：50

多云防御：无最小值

扩展检测和响应(XDR)：无最小值

## 管理访问

为了确保适当的管理，必须明确将管理员分配给受管组织。可以通过导航到Manager Administration > Administrator Access并将所需的权限分配给相关人员来授予访问。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。