

管理在背景的FireAMP连接器客户端服务并且隐藏用户界面

目录

[简介](#)

[步骤](#)

[相关文档](#)


简介

您能管理在背景的一FireAMP连接器服务和躲藏起来从客户端用户用户接口用户。它防止一最终用户看到通知与网云、文件和网络的所有活动的。允许连接器运行作为服务，但是用户界面组件不管理的此条款描述选项。

步骤

使用FireAMP Cloud控制台的**客户端用户用户接口**，为了隐藏FireAMP连接器，请遵从下面步骤

1.登录FireAMP控制台并且导航对**Management>策略**。



2.单击**编辑**在您要修改的策略。



3.展开**客户端用户用户接口**在常规选项卡下。

Client User Interface

- Start Client User Interface
- Cloud Notifications
- Verbose Notifications
- Hide File Notifications
- Hide Network Notifications

4. 非选定**启动客户端用户用户接口**的方框。此选项是否允许您指定完全隐藏连接器用户界面。不选定此选项将让连接器运行作为服务，但是用户界面组件不会运行。

Note: 如果更改此设置您的连接器将必须重新启动，在生效前。

5. 检查方框**隐藏文件通知**并且**隐藏网络通知**。

- 当一个有恶意的文件由连接器时，判罪或检查**隐藏文件通知**抑制从显示的通知给用户。
- 当一个有恶意的网络连接由连接器时，检测或阻塞**隐藏网络通知**抑制从显示的通知给用户。

随意地，您能不选定来自通知中心的**Cloud通知**是气球弹出窗口，当FireAMP连接器顺利地连接对网云时。它显示用户和检测数量注册对网云。

Client User Interface

- Start Client User Interface
- Cloud Notifications
- Verbose Notifications
- Hide File Notifications
- Hide Network Notifications

6. 点击**更新策略**。

Update Policy

现在，在下策略检查，FireAMP连接器将接收新的策略和设置。在下辆重新启动，FireAMP连接器客户端接口不会开始和最终用户不发现任何通知从FireAMP连接器后。

提示：如果需要，[使用line命令交换机时](#)，当您[安装FireAMP连接器安装程序](#)您能也禁用或隐藏从开始菜单，上下文菜单和桌面的多种选项。

相关文档

- [禁用后启动FireAMP连接器客户端服务](#)
- [FireAMP连接器安装程序的Line命令交换机](#)