

更改CUAC高级客户端中的语言

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

简介

本文档介绍如何在Cisco Unified Attendant Console高级客户端中更改显示语言。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

使用的组件

- Cisco Unified Attendant Console高级客户端14.0.2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息


Cisco Unified Attendant Console高级客户端支持多种显示语言，以适应在不同区域或语言环境中工作的操作员。

安装应用后，有两种不同的方法可以更改显示语言：


1. 修改应用程序文件。
2. 重新安装应用程序并选择所需的语言。

配置


步骤1.从Attendant Console Client退出。



步骤2. 打开Windows文件探索并导航到路径“%ProgramData%\Cisco\CUACA”。默认情况下，ProgramData用作隐藏文件夹。



步骤3.在文本编辑器中打开OPR.cfg文件。



步骤4.将DefaultLanguage="English"修改为所需的语言值并保存更改。下表列出了语言信息：

Operator CFG文件	语言（区域设置）
阿拉伯语	阿拉伯语(沙特阿拉伯)
简体中文	中文（中国）[简体中文]
繁体中文	中文（台湾）[繁体中文]
丹麦语	丹麦语
荷兰语	荷兰语（荷兰）
英语	英语
法语	法语（巴黎语）
德语	德语
意大利语	意大利语
日语	日语
韩语	韩语
葡萄牙语	葡萄牙语(葡萄牙)
俄语	俄语
西班牙语	西班牙语（繁体）
瑞典语	瑞典语

步骤5.打开Attendant Console客户端。

Cisco Unified Attendant Console - (تسجيل) تقييم

تعليمات خيارات ملف

تسجيل الدخول

تفاصيل مسؤول التشغيل

اسم تسجيل الدخول:

عبارة المرور:

تذكر اسم تسجيل الدخول الخاص بي

تفاصيل الجهاز

استخدام تفاصيل الجهاز الموجود

الرقم الداخلي:

تسجيل الدخول إلغاء تعليمات

تم تسجيل الخروج. غير جاهز.

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。