



特性和功能

Firepower 版本 6.4.0.x 包括：

- [Firepower 中的新功能 版本 6.4.0.x](#)，第 1 页
- [弃用的功能](#)，第 2 页
- [FMC 操作方法演练](#)，第 2 页

Firepower 中的新功能 版本 6.4.0.x

此表概述了 Firepower 版本 6.4.0.x 修补程序中的新增功能。

表 1: 版本 6.4.0.x 新增的功能

特性	版本	说明
检测 FTD NAT 策略中的规则冲突	6.4.0.2	<p>升级到版本 6.4.0.2 之后，您无法再创建具有冲突规则的 FTD NAT 策略（通常称为重复或重叠的规则）。这解决了无序应用冲突的 NAT 规则的问题。</p> <p>如果您当前具有冲突的 NAT 规则，可以部署升级后的版本。但是，您的 NAT 规则将继续无序应用。</p> <p>因此，我们建议您在升级后通过编辑（无需更改）并重新保存，检查 FTD NAT 策略。如果有规则冲突，系统会阻止您保存。更正问题、保存，然后部署。</p> <p>支持的平台：使用 FMC 的 FTD</p>
ISE 连接状态监控运行状况模块	6.4.0.2	<p>新的运行状况模块（ISE 连接状态监控器）监控思科身份服务引擎 (ISE) 与 FMC 之间的服务器连接状态。</p> <p>新增/经修改的屏幕：系统 > 运行状况 > 策略 > 创建或编辑策略 > ISE 连接状态监控器</p> <p>支持的平台：FMC</p>

特性	版本	说明
新的系统日志字段	6.4.0.4	<p>这些新的系统日志字段共同标识一个唯一的连接事件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 传感器 UUID • 第一个数据包时间 • 连接实例 ID (Connection Instance ID) • 连接计数器 (Connection Counter) <p>这些字段也会显示在系统日志中，用于入侵、文件和恶意软件事件，允许连接事件与这些事件相关联。</p> <p>支持的平台：任意</p>

弃用的功能

本主题列示了 Firepower 版本 6.4.0.x 修补程序弃用的功能和平台。

有关所有受支持的 Firepower 版本的详细兼容性信息，包括弃用平台的销售终止和生命周期终止公告的链接，请参阅 [思科 Firepower 兼容性指南](#)。

FMC 操作方法演练

版本 6.3.0 引入 FMC 上的演练（也称为使用方法），该演练将指导您完成各种基本任务，例如设备设置和策略配置。仅需单击浏览器窗口底部的 [使用方法](#)，选择某一演练，然后按照分步说明进行操作。



注释 演练已在 Firefox 和 Chrome 浏览器上进行了测试。如果您在使用其他浏览器时遇到问题，我们会要求您切换到 Firefox 或 Chrome。如果问题持续存在，请联系 Cisco TAC。

下表列出了一些常见的问题和解决方案。要在任何时候结束演练，请点击右上角的 **x**。

表 2: 故障排除演练

问题	解决方案
找不到 使用方法 链接来启动演练。	请确保演练已启用。在用户名下面的下拉列表中，选择用户首选项，然后单击 方法设置 。
当您不期望时，系统会显示演练。	如果在您不期望的情况下出现本演练，会结束本演练。

问题	解决方案
演练会突然消失或退出。	<p>如果演练消失，请执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none">• 移动指针。 <p>有时，FMC 会停止显示正在进行的演练。例如，指向不同的顶级菜单可以实现这种情况。</p> <ul style="list-style-type: none">• 导航到其他页面，然后重试。 <p>如果移动指针不起作用，则本演练可能会退出。</p>
<p>演练与 FMC 不同步：</p> <ul style="list-style-type: none">• 从错误的步骤开始。• 过早进行。• 不会进行。	<p>如果演练不同步，您可以执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none">• 尝试继续。 <p>例如，如果在字段中输入的值无效，并且 FMC 显示错误，则演练可能会提前进行。您可能需要返回并解决该错误以完成任务。</p> <ul style="list-style-type: none">• 结束本演练，导航至其他页面，然后重试。 <p>有时，您无法继续。例如，如果在完成某一步后未点击下一步，则可能需要结束本演练。</p>

