

如何在Cisco License On-Prem(CLP)部署中將裝置從一個本地虛擬帳戶(VA)傳輸到另一個本地虛擬帳戶？

簡介

本文檔概述了在思科內部許可證(CLP)部署中將一個或多個裝置從一個本地虛擬帳戶轉移到同一個內部帳戶中的另一個的逐步過程。

必要條件

開始之前，請確保您具有以下優點：

- 思科智慧帳戶
- 有權訪問相關智慧或虛擬帳戶的有效CCO使用者ID和密碼。
- 管理員對思科內部許可證(CLP)門戶的訪問許可權。

步驟

步驟 1:訪問思科內部許可證(CLP)門戶，網址為：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步驟 2:從左側選單導航到Licensing工作區。

步驟 3:從On-Prem Account頁籤中選擇適當的內部帳戶，您可在其中選擇要傳輸的裝置。

步驟 4:選擇帳戶後，左側選單中將出現其他頁籤。導航到Devices頁籤，然後選擇Device Inventory。

步驟 5:您將轉到Device Inventory頁面，該頁面顯示與所選本地帳戶關聯的所有裝置和資訊。

步驟 6:通過選中裝置名稱旁邊的框來選擇要傳輸的裝置。您可以使用搜尋欄或篩選條件來定位特定裝置。

步驟 7:使用以下方法之一啟動傳輸：

- 單個裝置:按一下裝置行最右邊列中的三點圖示，然後選擇Edit local Virtual Account assignment。
- 多台裝置:選擇所需的裝置，然後按一下位於控制面板右上角的More Actions按鈕，然後從下拉選單中選擇Edit local Virtual Account。

步驟 8:您將重定向到編輯本地虛擬帳戶分配頁。從「目標虛擬帳戶」下拉選單中選擇目標虛擬帳戶，然後按一下下一步。

步驟 9:仔細檢視轉接詳情，然後按一下Submit。

步驟結果：將顯示確認頁面，指示裝置已成功重新分配到目標本地虛擬帳戶。

疑難排解

僅供外部客戶/合作夥伴使用:請按照以下說明解決您的問題。如果您需要進一步協助，請透過思科支援個案管理器[提出授權支援請求](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。