如何設定巢狀虛擬帳戶?


簡介

本文檔介紹如何設定巢狀虛擬帳戶,並將其與許可證連結起來,以進行有組織的許可證管理和可視性。

必要條件

開始之前,請確保您已執行以下操作:

- 活動的Cisco.com帳戶
- 具有智慧帳戶管理員角色或虛擬帳戶管理員角色的智慧帳戶訪問許可權



附註:如果您是許可支援團隊之外的思科內部資源,請勿自行執行這些操作。

步驟


步驟 1:轉到思科軟體中心,然後使用您的cisco.com憑證登入。

步驟 2:從右上角的智慧帳戶選擇器中選擇智慧帳戶。

步驟 3:轉到「管理智慧帳戶」,然後按一下「管理帳戶」。

步驟 4:轉到「虛擬帳戶」頁籤,然後按一下「建立虛擬帳戶」。

步驟 5:在「Account Settings」頁籤上輸入所需資訊,然後按一下Next。



附註:在「Parent Account」(父帳戶)下拉選單中選擇的虛擬帳戶將是巢狀虛擬帳戶中的 頂級虛擬帳戶

步驟 6:在「分配使用者」頁上,可以新增「使用者和使用者」組。完成後,按一下「下一步」。

第7步:在「複查」頁上,按一下建立虛擬帳戶。

疑難排解

1. 如果虛擬帳戶下有多個子資料夾,那麼虛擬帳戶內如何處理裝置(例如WLC)?使用者必須 單獨選擇每個虛擬帳戶(父代/子代)才能檢視每個單獨虛擬帳戶中的資產。CSSM不會顯示 巢狀虛擬帳戶的任何資產彙總檢視。

如果您遇到無法解決的這個程式問題,請在支援案件管理器(SCM)中開啟案件。

如需對本檔案內容提出意見回饋,請於此<u>提交。</u>

僅供外部客戶/合作夥伴使用:這些說明旨在幫助客戶/合作夥伴自行執行操作以解決問題。如果客戶/合作夥伴在說明中遇到問題,請讓他們通過許可支援(https://www.cisco.com/go/scm)建立一個案例,以幫助解決。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。