

下載安裝Hyper-V的ISE所需的ISO檔案

目錄

問題

當查詢在Hyper-V環境中安裝思科身份服務引擎(ISE)所需的ISO檔案時，思科軟體下載頁面上可用的檔案似乎是硬體裝置的升級檔案，而不是所需的Hyper-V安裝檔案。

環境

- 思科身分識別服務引擎(ISE)版本3.4
- Microsoft Hyper-V虛擬化平台
- 單節點ISE部署配置

解析

思科ISE Hyper-V安裝的OVA和ISO檔案可通過[思科軟體下載中心](#)獲得。按照以下步驟查詢並找到相應的安裝檔案：

下載程式

要下載相應的ISO檔案：

1. 訪問[Cisco Software Download Center](#)並找到Identity Services Engine [Software Downloads](#)頁面。

2. 在左側導航選單中，選擇「所有版本」，然後選擇所需的檔案版本（例如3 > 3.4.0）

3. 找到名為 — ise-3.4.0.608*.SPA.x86_64.iso的檔案

這些檔案是專用於虛擬機器安裝的，不是硬體裝置的升級檔案

推薦的Hyper-V虛擬機器規格

對於Microsoft Hyper-V部署，建議使用以下VM規範：

- 磁碟：獨立生產節點的最低容量為600 GB
- NIC:需要1個，建議使用2個或更多，最多支援6個
- 磁碟佈局：使用單個虛擬磁碟
- Hyper-V生成：第1代
- 對於單節點部署，最小的記錄生產配置檔案是：
 - 16個vCPU
 - 32 GB RAM
 - 600 GB單個虛擬磁碟
 - 最少1個vNIC
- CPU和記憶體
按所匹配的裝置類別調整Hyper-V大小：
 - 小型/SNS 3615類：16 vCPU，32 GB RAM
 - 小型/SNS 3715類：24 vCPU，32 GB RAM
 - 小型/SNS 3815類：32 vCPU，64 GB RAM

原因

思科下載門戶包含硬體裝置升級檔案和虛擬機器安裝檔案。要訪問ISO檔案，請從ISE的思科軟體下載中心產品頁面下載基本檔案（不含補丁版本）。

相關內容

- [思科技術支援與下載](#)
- [思科軟體下載中心](#)
- [ISE 3.4 Hyper-V要求](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。