

# 在安全雲控制中管理對經理組織的訪問

## 目錄

---

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[核心功能](#)

[設定訪問許可權](#)

[訂閱管理](#)

[申請許可證](#)

[提升訂用](#)

[分發許可證](#)

[將許可證應用於受管理的組織](#)

[管理訪問](#)

---

## 簡介

本文檔介紹安全雲控制(SCC)中的管理器組織控制面板，以及它如何管理許可證和使用者訪問功能。

## 必要條件

### 需求

本文件沒有特定需求。

### 採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設

) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

## 背景資訊

SCC Manager控制面板為跨多個業務單位（定義為託管組織）管理使用者和產品提供了集中框架。

## 核心功能

SCC管理器控制面板方便了以下管理功能：

- 資源共用：跨託管組織集中許可證、使用者組和許可權。
- 生命週期管理：簡化受管組織的建立、新增和刪除。
- 政策標準化：在受管組織間一致地分發規則和規則對象。

## 設定訪問許可權

要在SCC控制面板中獲取Manager組織，需要向技術支援中心(TAC)提交請求，並提供以下詳細資訊：

- 當前SCC儀表板狀態（現有與新部署）。
- 要在經理組織內管理的組織預計數量。

提交後，TAC與產品管理團隊協調，審閱並調配請求。

## 訂閱管理

### 申請許可證

通過左側導航選單導航到Manager Administration > Subscriptions > Claim Subscription。



附註：不支援套件宣告代碼。

---

## 提升訂用

受管組織以前申請的訂閱可以通過升級過程重新分發到經理組織。請聯絡TAC以加快此過渡過程。

---



附註：試驗索賠代碼不能升級，必須在經理組織中進行索賠。

---

## 分發許可證

將訂閱設定到Manager組織後，通過Manager Administration > Managed Organizations分配資源，然後選擇組織。

## 將許可證應用於受管理的組織

受管組織中的最小許可證數由訂閱服務決定。一些共同事務數量包括：

安全訪問： 50

安全工作負載： 100

AI防禦： 50

多雲防禦： 無最小值

延伸偵測和回應(XDR): 無最小值

## 管理訪問

為了確保適當的管理，必須明確將管理員分配給被管理組織。可通過導航到Manager管理>管理員訪問並將所需的許可權分配給相關人員來授予訪問權限。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。