

為MSSP、UPC和STC管理員啟用MFA

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[概觀](#)

[啟用和禁用MFA](#)

簡介

本文檔介紹如何為MSSP、UPC和STC管理員啟用MFA。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。


概觀

適用於託管安全服務提供商(MSSP)和/或Umbrella合作夥伴控制檯(UPC)和/或安全試用控制檯(STC)管理員的Cisco Umbrella控制檯登入要求使用Cisco OneID單一登入。這是在建立Umbrella控制檯時預配置的。

啟用和禁用MFA

要啟用多重身份驗證(MFA) (也稱為2重身份驗證)，您必須在Cisco OneID門戶上啟用設定。

1. 登入您的CCOID帳戶 [athttps://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do](https://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do)
2. 定位至「安全性」選項卡。
3. 啟用MFA切換並完成設定說明。



6169738007700

4.完成後，從Cisco Umbrella控制面板註銷並嘗試再次登入以驗證Cisco OneID是否提示輸入MFA代碼。

要禁用該功能，請完成相同的步驟，但將設定切換回關閉。

有關此過程的更多詳細資訊，請參閱[Cisco.com帳戶文檔](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。