



APPENDIX **A**

CLI コマンドとスクリプト

Cisco Prime Collaboration Manager は次の CLI コマンドとスクリプトをサポートしています。

コマンド名/スクリプト名	CLI ユーザ ログイン	説明
<code>show application status emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Cisco Prime CM アプリケーションのステータスを表示します。
<code>show version</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Cisco Prime CM アプリケーションのバージョンを表示します。
<code>show application</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	インストールされているアプリケーションの詳細を表示します。
<code>application start emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Cisco Prime CM アプリケーションを開始します。 次に例を示します。 <code>admin# application start emsam</code>
<code>application stop emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Cisco Prime CM アプリケーションを停止します。 <code>admin# application stop emsam</code>
<code>show timezones</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	サポートされているタイムゾーンをすべて表示します。
<code>show timezone</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	設定されているタイムゾーンを表示します。
<code>application reset-config emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	アプリケーション コンフィギュレーションを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。このコマンドを使用し、 <i>cmuser</i> および Cisco Prime CM Web クライアント管理者のパスワードをリセットできます。 Web クライアント管理者のパスワードは、 <i>admin</i> にリセットされます。 <i>cmuser</i> の新しいパスワードを入力できます。 次に例を示します。 <code>admin# application reset-config emsam</code>

コマンド名/スクリプト名	CLI ユーザ ログイン	説明
<code>username username password plain password role admin</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	<p>Cisco Prime CM サーバ管理者のパスワードを変更します。管理者ユーザは OVA の導入時に設定されます。デフォルトでは、管理者ユーザは <i>admin</i> です。</p> <p>このコマンドは、コンフィギュレーションモード (<code>config t</code>) で実行する必要があります。</p> <p>次に例を示します。</p> <pre>admin# config t admin(config)# username cmadmin password plain Emsam!23 role admin</pre> <p>パスワードは回復できないため、メモしておくことを推奨します。</p>
<code>repository RepositoryName</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	<p>リポジトリを作成します。</p> <p>このコマンドは、コンフィギュレーションモード (<code>config t</code>) で実行する必要があります。</p> <p>FTP、TFTP または SFTP サーバにリポジトリを作成する方法については、「バックアップと復元の実行」を参照してください。</p>
<code>backup Backupfilename repository RepositoryName application emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	<p>Cisco Prime CM データをバックアップします。</p> <p>ファイルのバックアップ方法と、バックアップされたデータの回復方法については、「バックアップと復元の実行」を参照してください。</p>
<code>show repository RepositoryName</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	リポジトリの内容を表示します。
<code>show backup history</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	バックアップ履歴を表示します。
<code>restore Backupfilename repository RepositoryName application emsam</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	<p>バックアップしたデータを復元します。</p> <p>バックアップされたデータの復元方法については、「バックアップと復元の実行」を参照してください。</p>
<code>patch install Patchfilename RepositoryName</code>	OVA コンフィギュレーションで作成したユーザ。デフォルトでは、ユーザ名は <i>admin</i> です。	Cisco Prime CM のアップデートをインストールします。
<code>resetuserpwd</code>	cmuser	<p>Cisco Prime CM クライアントの <i>admin</i> パスワードをリセットします。</p> <p>このスクリプトの使用法については、「Cisco Prime CM Web クライアント admin のパスワードのリセット」を参照してください。</p>