

Cómo habilitar el inicio de sesión SQL en UCSD

6.6

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema: ¿Cómo se habilita el inicio de sesión SQL en UCS Director \(UCSD\)?](#)

[Solución](#)

[Revisión del registro con el usuario de Shelladmin](#)

[Revisión del registro con el usuario raíz](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo habilitar el registro SQL en el entorno UCS Director (UCSD) 6.6.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- UCS Director (UCSD)
- Lenguaje de consulta estructurado (SQL)

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en UCS Director (UCSD) 6.6.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema: ¿Cómo se habilita el inicio de sesión SQL en UCS Director (UCSD)?

En ciertos casos, es necesario contar con un análisis de problemas y una resolución de problemas más detallados para habilitar el registro SQL. Por ejemplo, esta información de registro ayuda a comprender a qué tablas de base de datos se accede o se pueden encontrar errores durante el acceso a la tabla.

Solución

Conéctese a la interfaz de usuario de UCSD y vaya a Administration -> Support Information -> Enable debug logging

Para ver el archivo de registro de la aplicación UCSD (logfile.txt) desde la interfaz de línea de comandos (CLI), hay dos enfoques diferentes posibles.

Revisión del registro con el usuario de Shelladmin

1. Abrir un terminal ssh
2. Especifique las credenciales de Shelladmin
3. Seleccionar opción 18: registros de inframgr de cola

Revisión del registro con el usuario raíz

1. Abrir un terminal ssh
2. Especifique las credenciales del usuario raíz
3. Ejecute el siguiente comando

```
tail -f /opt/infra/inframgr/logfile
```

Información Relacionada

- [Guías de mantenimiento y funcionamiento de UCSD](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)