

Come abilitare il log SQL in UCSD 6.6

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Problema: Come abilitare la registrazione SQL in UCS Director \(UCSD\)?](#)

[Soluzione](#)

[Esame del log con l'utente shelladmin](#)

[Verifica del registro con l'utente root](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare la registrazione SQL nell'ambiente UCS Director (UCS Director) 6.6.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- UCS Director (UCSD)
- SQL (Structured Query Language)

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è UCS Director (UCSD) 6.6.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema: Come abilitare la registrazione SQL in UCS Director (UCSD)?

In alcuni casi è necessario abilitare la registrazione SQL per una risoluzione dei problemi e un'analisi dei problemi più dettagliate. Queste informazioni di log, ad esempio, consentono di individuare le tabelle di database a cui si accede o che potrebbero riscontrare errori durante l'accesso alle tabelle.

Soluzione

Connettersi all'interfaccia utente UCSD e selezionare Amministrazione > Informazioni di supporto > Abilita registrazione debug

Per visualizzare il file di log dell'applicazione UCSD (logfile.txt) dall'interfaccia della riga di comando (CLI), sono possibili due approcci diversi.

Esame del log con l'utente shelladmin

1. Aprire un terminale SSH
2. Specificare le credenziali di shelladmin
3. Selezionare l'opzione 18 - Taglia registri inframgr

Verifica del registro con l'utente root

1. Aprire un terminale SSH
2. Specificare le credenziali dell'utente root
3. Eseguire il comando seguente

```
tail -f /opt/infra/inframgr/logfile
```

Informazioni correlate

- [Guide di manutenzione e funzionamento UCSD](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)