



インストール関連の補足情報と手順

- [Cisco EPN Manager Web GUI へのログイン \(1 ページ\)](#)

Cisco EPN Manager Web GUI へのログイン

次の手順に従って、Cisco EPN Manager Web GUI にログインします。

- ステップ 1** クライアントマシンで、サポートされているブラウザのいずれかを起動します。
- ステップ 2** ブラウザのアドレス行に **https://serverIP** と入力します。ここで、*serverIP* はインストールした Cisco EPN Manager 上のサーバーの IP アドレスです。ログインウィンドウが表示されます。
- クライアントが Cisco EPN Manager Web GUI に初めてアクセスした場合は、サイトが信頼されていないという警告がブラウザに表示されることがあります。この場合は、指示に従ってセキュリティ例外を追加し、Cisco EPN Manager サーバーから自己署名証明書をダウンロードします。この手順の完了後に、ブラウザは将来のすべてのログイン試行で Cisco EPN Manager を信頼できるサイトとして受け入れます。
- ステップ 3** インストール中に指定した Web GUI ルートのユーザー名とパスワードを入力します。
- ライセンスの問題が発生した場合は、アラートボックスにメッセージが表示されます。評価ライセンスがある場合は、ライセンスの有効期限までの日数が表示されます。ライセンスの期限が切れているというアラートが表示されます（この問題に対処するには、**[管理 (Administration)] > [ライセンスとソフトウェアの更新 (Licenses and Software Updates)] > [ライセンス (Licenses)]** ページに直接移動するオプションもあります）。ライセンスの詳細については、『[Cisco Evolved Programmable Network Manager ユーザーおよび管理者ガイド](#)』参照してください。
- ステップ 4** **[ログイン (Login)]** をクリックし、Cisco EPN Manager Web GUI にログインします。ホームページが表示され、Web GUI を使用できるようになりました。ダッシュボードとダッシュレットについては、『[Cisco Evolved Programmable Network Manager ユーザーおよび管理者ガイド](#)』参照してください。
- ステップ 5** セキュリティを強化するため、次の手順を実行します。
1. **[管理 (Administration)] > [ユーザー (Users)] > [ロールと AAA (Roles & AAA)] > [パスワードの変更 (Change Password)]** を選択し、Web GUI ルートユーザーのパスワードを変更します。

2. 管理者権限またはスーパーユーザー権限を持つ Cisco EPN Manager Web GUI ユーザーを少なくとも 1 人作成し、Web GUI ルート ユーザーを無効にします。このユーザーの無効化については、『[Cisco Evolved Programmable Network Manager ユーザーおよび管理者ガイド](#)』のユーザー管理に関するトピックを参照してください。
3. まだ実行していない場合は、Linux CLI ユーザーを無効にします。『[Cisco Evolved Programmable Network Manager ユーザーおよび管理者ガイド](#)』を参照してください。

次のタスク

サーバー、ユーザー、障害、および Web GUI 管理のセットアップ タスクを実行します。タスクの詳細なリストについては、『[Cisco Evolved Programmable Network Manager ユーザーおよび管理者ガイド](#)』の管理に関する頁の冒頭を参照してください。

Cisco EPN Manager ユーザー インターフェイスとユーザー タイプについては、『[Cisco Evolved Programmable Network Manager ユーザーおよび管理者ガイド](#)』を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。