# Cisco License Count Utility のダウンロード

ここでは、Cisco License Count Utility のダウンロードおよびログインに関する情報を提供します。次の項で構成されています。


- システム要件，1 ページ
- Cisco Unified Communications Manager License Count Utility ソフトウェア パッケージのダウンロード，2 ページ
- Cisco License Count Utility へのログイン，3 ページ


## システム要件

次の表に、Cisco License Count Utility ワークステーションのソフトウェア要件およびハードウェア要件を示します。

**表 *1*：クライアント ワークステーションのソフトウェア要件**

| 要件のタイプ | 最小要件 |
|---|---|
| ソフトウェア | オペレーティング システム：<br>• Windows 7 Professional（32 ビットおよび 64 ビット）<br>• Windows XP Professional（32 ビット）<br>• Mac OS X 10.4、10.5 および 10.6<br><br>Java 6：www.java.com/en/download/faq/java_6.xml<br>**重要** Java 7 は現在サポートされていません。 |

# Cisco Unified Communications Manager License Count Utility ソフトウェア パッケージのダウンロード

ワーク ステーションに Cisco Unified Communications Manager License Count Utility ソフトウェア パッケージをダウンロードできます。

はじめる前に

- Cisco.com に Cisco.com のユーザ名とパスワードを使用してサイン インしてから、ソフトウェアをダウンロードすることが必要です。
- Cisco Unified Communications Manager License Count Utility は無料です。 ダウンロード、インストール、および使用に料金がかかりません。

## 手順

**ステップ 1** 適切なサーバ ホストまたはクライアント ワークステーションから、http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html にアクセスします。

**ステップ 2** [ソフトウェアのダウンロード（Download Software）] ページで、次の手順に従います。

a) [製品（Products）] を選択します。

b) 次のボックスで、[Voice and Unified Communications] を選択します。

c) 以降に表示される各ボックスで、[IP テレフォニー（IP Telephony）] > [ユニファイド コミュニケーション プラットフォーム（Unified Communications Platform）] > [Cisco Unified Communications Manager (Call Manager)] > [Cisco Unified Communications Manager Version 8.6] の順序で選択します。

d) [Unified Communications Manager] > [Call Manager] > [Cisco Unity Connection Utilities] を選択します。

e) LCU Zip ファイルの横にある [ダウンロード（Download）] ボタンをクリックして、選択したリリースについての詳細情報が表示されるウィンドウを起動し、[ダウンロード カート（Download Cart）] に追加します。

**ステップ 3** ソフトウェアおよびイメージの情報が正しいことを確認し、[ダウンロードを続行（Proceed With Download）] をクリックします。

**ステップ 4** [ユーザの詳細（User Details）] セクションに適切な情報を入力し、[同意する（Accept）] をクリックして条件に同意します。

**ステップ 5** Cisco End User License Agreement を読み、[同意する（Agree）] をクリックします。

**ステップ 6** 適切な Java ダウンロード オプションを選択します。

**ステップ 7** ホストまたはワーク ステーションに Cisco Unified Communications Manager License Count Utility の ZIP ファイルをダウンロードし、保存します。

**ステップ 8** ホストまたはワークステーションで保存したファイルの場所に移動し、ファイルをローカル ドライブまたはローカル ディスクに解凍します。

# Cisco License Count Utility へのログイン

Cisco License Count Utility にログインするには、次の手順を使用します。 Cisco License Count Utility にログインすると、Unified Communications Manager サーバを追加し、ライセンス レポートを生成することができます。

はじめる前に

- Cisco License Count Utility アプリケーションをダウンロードしたことを確認します。

**重要** まだインストールしていない DLU があり、それらを移行に組み込む場合は、ライセンス レポートを作成する前にシステムにインストールします。 これにより、利用可能なライセンスを正確に評価できます。

**重要** Cisco Unified Communications Manager Release 9.0（またはそれ以降）にアップグレードした後は、DLU をインストールできません。 現在インストールされている DLU を使用するには、アップグレードする前に Cisco Unified Communications Manager サーバにインストールします。

**手順**

**ステップ 1** zip ファイルの内容を抽出したら、License Count Utility アプリケーションをダブルクリックします。

（注） 初めてログインするときは、パスワードを入力し、[やり直す（Start）] をクリックします。 これにより以前のサービスがすべてクリアされ、新しいユーザ エクスペリエンスが作成されます。

[パスワードの作成（Create Password）] ダイアログボックスが表示されます。

**ステップ 2** パスワードを入力します。

**ステップ 3** パスワードを再入力します。

**ステップ 4** 詳細を保存してログオンするには、[送信（Submit）] をクリックします。