Procédure de mise à niveau via FMC pour les périphériques Firepower

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Procédure
Vérifier
Mise à niveau de Firepower Management Center
Mise à niveau des périphériques Firepower
Dépannage

Introduction

Ce document décrit la procédure de mise à niveau des périphériques avec les services Firepower, l'appliance de sécurité adaptatif (ASA), le FTD et le FMC.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir connaissance des produits suivants :

- Firepower Management Center (FMC)
- Firepower Threat Defense (FTD)
- Module de service FirePOWER (SFR) exécuté sur ASA

Vous devez également télécharger le logiciel pour les périphériques firepower à l'adresse suivante : https://software.cisco.com/download/find/firepower

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les produits et versions logicielles suivants :

- Centre de gestion Firepower
- Module de service FirePOWER exécuté sur ASA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Procédure

Étape 1. Accédez à **System > updates** et recherchez la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau, comme indiqué dans l'image.



Si la version que vous souhaitez mettre à niveau n'apparaît pas à l'écran, passez à l'étape 2.

Si la version que vous souhaitez mettre à niveau s'affiche à l'écran, passez à l'étape 4.

Étape 2. Téléchargez les fichiers de mise à niveau sur le FMC. Accédez à **system>updates** et cliquez sur **Upload Update**, comme indiqué dans l'image.



Étape 3. Choisissez le fichier que vous voulez télécharger, puis sélectionnez **Télécharger**, comme indiqué dans l'image.



Étape 4. Sélectionnez l'icône d'installation, comme illustré dans l'image.



Attention : après la mise à niveau, le système redémarre.

Étape 5. Choisissez le périphérique et cliquez sur le bouton **Install** pour démarrer la mise à niveau, comme illustré dans l'image.



Étape 6. Vérifiez le processus de mise à niveau sur **Icône de notification > Tâches**, comme indiqué dans l'image.



Vérifier

Mise à niveau de Firepower Management Center

Accédez à **Aide > À propos de** pour vérifier que vous disposez de la version souhaitée, comme indiqué dans l'image.



Mise à niveau des périphériques Firepower

Accédez à **Devices > Device Management** et vérifiez que vous disposez de la version souhaitée, comme indiqué dans l'image.



Dépannage

Si la procédure de mise à niveau échoue, générez les fichiers de dépannage et ouvrez un dossier

TAC. Reportez-vous à ce guide afin de générer les fichiers de dépannage.

Procédures de génération de fichiers de dépannage de Cisco Firepower

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.