# مت يتلا NT ةمدخ ةمزح ديدحت ةيفيك اەتيبثت

# المحتويات

<u>المقدمة</u> <u>المتطلبات الأساسية</u> <u>المكونات المستخدمة</u> <u>الاصطلاحات</u> <u>حزم خدمة Microsoft</u> <u>تحديد حزمة الخدمة المثبتة</u> <u>الطريقة الأولى</u> <u>أسلوبان</u> <u>معلومات ذات صلة</u>

# <u>المقدمة</u>

يشرح هذا المستند كيفية التأكد من نظام التشغيل Microsoft Windows وحزمة الخدمة المثبتين على جهاز كمبيوتر إدارة الاتصالات الذكية (ICM) من Cisco.

# <u>المتطلبات الأساسية</u>

#### <u>المتطلبات</u>

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

• كيفية أستكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها

#### <u>المكونات المستخدمة</u>

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

• Microsoft Windows NT 4.0 و Windows 2000

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

#### <u>الاصطلاحات</u>

راجع <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.</u>

## حزم خدمة Microsoft

حزم الخدمة هي الوسيلة التي يتم من خلالها توزيع تحديثات منتجات Microsoft Windows. تحافظ حزم الخدمة على تحديث المنتج، كما تقوم بتوسيع وظائف الكمبيوتر وتحديثها. تتضمن حزم الخدمة التحديثات وأدوات إدارة النظام وبرامج التشغيل والمكونات الإضافية. ويتم تجميع كل هذه الأجهزة بسهولة تامة حتى يتسنى لك تنزيلها بسهولة تامة. تكون حزم الخدمة تراكمية. وهذا يعني أن كل حزمة خدمة جديدة تحتوي على جميع الإصلاحات في حزم الخدمة السابقة وأي إصلاحات جديدة.

#### تحديد حزمة الخدمة المثبتة

هناك طريقتان لتحديد حزمة خدمة Microsoft Windows المثبتة على نظام Cisco ICM فردي. أختر الطريقة التي تناسبك.

#### <u>الطريقة الأولى</u>

أكمل الخطوات التالية:

1. من موجه أوامر أو من شاشة التشغيل، اكتب winver، واضغط ENTER. **شكل 1 - أمر winver** 

Run	? ×
2	Type the name of a program, folder, or document, and Windows will open it for you.
<u>O</u> pen:	winver
	Man in Separate Memory Space
	OK Cancel <u>B</u> rowse

2. استنادا إلى إصدار Microsoft Windows المثبت، إما أن يظهر مربع الحوار حول Windows NT (<u>شكل 2</u>) أو مربع الحوار حول Windows (<u>شكل 3</u>). يظهر مربع الحوار الإصدار والإنشاء وحزمة الخدمة المثبتة.**شكل 2 -**Microsoft Windows NT



شكل 3 - نظام التشغيل

**Microsoft Windows 2000** 

About Windows	×
Microsoft	Microsoft <sup>.</sup>
-Windows 2000	)
Microsoft (R) Windows	
Version 5.0 (Build 2195: Service Pack 3)	
Copyright (C) 1981-1999 Microsoft Corp.	
This product is licensed to: Cisco Personal Cisco Systems Inc.	
Physical memory available to Windows: 589,292 H	<b< th=""></b<>
	OK

### <u>أسلوبان</u>

أكمل الخطوات التالية:

1. في موجه أوامر أو في شاشة التشغيل، اكتب winmsd، واضغط ENTER.**الشكل 4 - الأمر winmsd** 

	Type the name of a program, folder, or document, an
	Windows will open it for you.
<u>)</u> pen:	winmsd
	Run in Separate Memory Space
	10 <u>1</u>

في حالة Microsoft Windows

	Version	System	Display		Network
			- opioj	Drives	Memor
Μ	Aicrosoft (R) V Version 4.0	Vindows NT (TM) (Build 1381: Servi	Server ce Pack 5)		
	x86 Unipro 50370-111	cessor Free 1111111-22614			
F	x86 Unipro 50370-111- Registered to:	cessor Free 1111111-22614			
F	x86 Unipro 50370-111- Registered to: Engineergir	cessor Free 11111111-22614 ng Computing Serv	ices		

في المثال الخدمة المثبت. الموجود في <u>الشكل 5</u>، يتم تثبيت حزمة الخدمة 5.

2. بالنسبة لنظام التشغيل Microsoft Windows 2000، يظهر مربع الحوار "معلومات النظام":**شكل 6 - مربع** الحوار "معلومات النظام"

🔛 System Information								
$ $ Action View Iools $ $ $\leftarrow \rightarrow$ $ $ $\bigcirc$ $\square$ $ $								
Tree	Item	Value						
System Information System Summary Hardware Resources Components Software Environment Internet Explorer 5	OS Name Version OS Manufacturer System Name System Manufacturer System Model System Type Processor BIOS Version Windows Directory Locale Time Zone Total Physical Memory Available Physical Memory Total Virtual Memory Available Virtual Memory Page File Space	Microsoft Windows 2000 Server 5.0.2195 Service Pack 3 Build 2195 Microsoft Corporation GEOTXL2HD51 Hewlett Packard HP NetServer X86-based PC x86 Family 6 Model 8 Stepping 6 GenuineIntel ~798 08/07/00 F:\WINNT United States Central Standard Time 589,292 KB 336,924 KB 2,029,288 KB 1,543,320 KB 1,439,996 KB						
]]	<u> </u>							

مجلد ملخص النظام هو المجلد الافتراضي الذي يظهر. راجع عنصر الإصدار لأحدث إصدار Service Pack مثبت. يجب متابعة أحدث حزمة خدمة Microsoft Windows NT، ولكن الأهم من ذلك، إستخدام حزمة الخدمة الصحيحة مع إصدار Cisco ICM. لتحديد حزمة الخدمة الصحيحة لنظامك، راجع <u>قائمة مكونات الصنف</u>.

عند تحديد حزمة الخدمة الصحيحة لعقدة Cisco ICM، يمكنك الحصول عليها من <u>مركز تنزيل Microsoft Service</u> . <u>Pack</u> .

# <u>معلومات ذات صلة</u>

- <u>مرکز تنزیل Microsoft Service Pack</u>
- <u>الدعم التقني والمستندات Cisco Systems</u>

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما