# Configura nome visualizzato nel portale di autoassistenza di Communications Manager (CUCM)

# Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Verifica Risoluzione dei problemi

# Introduzione

In questo documento viene descritta la nuova funzionalità Nome visualizzato introdotta in Communications Manager (CUCM) 11.5. È ora possibile assegnare un nome visualizzato personale nel portale di auto-gestione anziché nella pagina di configurazione dell'utente finale CUCM.

# Prerequisiti

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti: ·Configurazione utente finale Cisco CallManager ·Portale Cisco Self-Care

#### Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco CallManager versione 11.5 e successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

# Configurazione

Configura nome visualizzato nel portale di Self-Care

Passaggio 1. Accedere alla pagina del portale Self-Care con le credenziali richieste.

Passaggio 2. Passare a Impostazioni generali > Nome visualizzato.

#### Immagine nome visualizzato

Display Name		
Enter the Display Name y	ou want others to see.	
Display Name:	Animesh Lochan	
Save Cancel		

Passaggio 3. Inserire il valore richiesto nello spazio e selezionare Salvare.

**Nota:** Per un utente integrato LDAP il campo Nome visualizzato è disattivato e non può essere modificato.

Passo 4: non appena si seleziona **Salva** la pagina Configurazione utente finale nella pagina Amministrazione configurazione utente finale CUCM, viene eseguito l'aggiornamento.

#### Architettura tra Self-Care Portal e CUCM

La comunicazione tra CUCM e il Portale di auto-assistenza avviene tramite un set di operazioni basate su API RESTful, note come UDS (User Data Services). È rappresentata nell'immagine seguente:

Architecture and Use Cases Example					
Self Care		UDS	Database		
REST ba	ised PUT request to save the display name	UDS executes the DB querie	es to save the Display Name Data > or failure response		
UDS sen	id back the success or failure response				

UDS esegue le query sul database in CUCM per salvare i dati del nome visualizzato come immessi nel portale Self-Care.

#### Verifica

Eseguire una query sul file XML dal browser per un oggetto User specifico. Visualizzare il file XML utilizzato da UDS per lo scambio di dati con l'URL https://{host}:8443/cucm-uds/users?displayname="enter\_text\_here"



Immagine: Il campo Nome visualizzato (in rosso) viene aggiornato automaticamente con lo stesso valore immesso nella pagina del portale Self-Care

CISCO Uniference	ified CM Administration						
System - Call Routing - 1	Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻	User Management 👻	Bulk Administration 👻				
End User Configuration							
🔚 Save 🗙 Delete 🔒	Add New						
Status							
Update successful							
User Information							
User Status	Enabled Local User						
User ID*	user1						
Password	•••••	Edit Credential					
Confirm Password	•••••						
Self-Service User ID							
PIN	••••••	Edit Credential					
Confirm PIN	••••••						
Last name*	user1						
Middle name							
First name							
Display name	Animesh Lochan	$\triangleleft$					
Title							
Directory URI							
Telephone Number							
Home Number							
Mobile Number							
Pager Number							
Mail ID							
Manager User ID							
Department							
User Locale	< None >						
Associated PC							
Digest Credentials							
Confirm Disact Crodentials	۲۲ ۱						

### Risoluzione dei problemi

Passaggio 1. Verificare che le modifiche apportate al nome visualizzato sul portale Self-Care vengano salvate.

Passaggio 2. Verificare che non vi siano problemi di replica del database con il comando **utilizza duplication runtimestate** nell'interfaccia della riga di comando (CLI) del server di pubblicazione CUCM.

Passaggio 3. Prima di poter accedere al portale Cisco Unified Communications Self Care, è necessario utilizzare l'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager per aggiungere l'utente a un gruppo standard di utenti finali di Cisco Unified Communications Manager.