

ESC ポータルを使用した **VNF** および **VM** の 操作

ポータルを使用して、起動、停止、再起動などの VNF 操作を実行できます。VNF 操作は、展開の状態に応じて、展開された VNF で実行できます。

- VNF 操作の実行 (1ページ)
- VM 操作の実行 (2ページ)

VNF操作の実行

VNF 操作を実行するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 [展開 (Deployments)]を選択します。
- **ステップ2** 展開ページで VNF を選択します。

(注) 操作は、展開の状態に応じて有効になります。

ステップ3 テーブルのツールバーから必要な操作をクリックします。実行できる操作のリストについては、次の表を参照してください。

操作を実行するには、VNF が次の展開状態になっている必要があります。

VNF 操作	展開状態
モニタの有効化	非アクティブまたはエラー
モニタの無効化	アクティブ
VNF の開始	停止
VNF の停止	アクティブまたは非アクティブ

VNF 操作	展開状態
VNF の再起動	アクティブまたは非アクティブ
VNF の回復	エラー
VNF のモニタと回復(手動リカバリ)	エラー

VM 操作の実行

VM 操作を実行するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 [展開 (Deployments)]を選択します。
- ステップ2 展開ページで VNF を選択します。
 - (注) 操作は、展開の状態に応じて有効になります。
- ステップ3 [VMグループの表示 (View VM Groups)]をクリックします。
- **ステップ4** [VMグループインスタンス(VM Group Instances)]で、操作を選択します。実行できる操作の リストについては、次の表を参照してください。
- ステップ5 [確認 (Confirm)]をクリックします。

操作を実行するには、VM が次の展開状態である必要があります。

VM の操作	展開状態
モニタの有効化	非アクティブまたはエラー
モニタの無効化	アクティブ
VM の起動	シャットオフ
VM の停止	アクティブまたは非アクティブ
VMのリブート	アクティブまたは非アクティブ
VM の回復	エラー

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。