



VMware ホスト プロファイルの管理

この章は、次の項で構成されています。

- [VMware ホスト プロファイルについて, 1 ページ](#)
- [Cisco UCS Director でのホスト プロファイルを使用したホストの設定, 2 ページ](#)
- [ホスト プロファイルのレポートの表示, 3 ページ](#)
- [ホスト プロファイルの作成, 3 ページ](#)
- [ホスト プロファイルへホストを接続する, 4 ページ](#)
- [ホスト プロファイルからホストを接続解除する, 4 ページ](#)
- [ホスト プロファイルの適用, 5 ページ](#)

VMware ホスト プロファイルについて

VMware ホスト プロファイルでは、既存のホスト設定を取得し、ESX/i サーバにオーバーレイすることができます。また、ホストが元の設計から変更されているかどうかを判断することが可能で、すべてのホストが元のホストと同じに設計されていることを保証するうえで役に立ちます。

1 つのホスト プロファイルは、次の 2 つの部分から構成されています。

構成の詳細

特定の構成設定についての詳細も含めて、ホストの構成がどのように見えるかを管理するポリシーについて示しています。

コンプライアンスの詳細

プロファイルで指定されているとおりにホストが構成されていることを保証するために実行される、一連のチェックを示しています。

Cisco UCS Director でのホスト プロファイルを使用したホストの設定

Cisco UCS Director では、ホスト プロファイルを使用してホストを設定することができます。以下に記載されている手順を、所定の順序で使用してタスクを手動で実行するか、**タスク ライブラリ** に定義されているオーケストレーション ワークフロー タスクを使用します。

名前	説明	参照	タスク名
1.ホスト プロファイルの作成	既存の VMware ESX/ESXi ホストまたは参照ホストの設定を取得し、他のホストの設定で使用するテンプレートにカプセル化することによって、ホスト プロファイルが作成されます。	ホスト プロファイルの作成, (3 ページ)	ホスト プロファイルの作成
2.ホスト プロファイルへホストを接続する	ホスト プロファイルを作成したら、そのプロファイルをもつ以上のホストに接続できます。	ホスト プロファイルへホストを接続する, (4 ページ)	ホスト プロファイルへホストを接続する
3. (任意) ホスト プロファイルからホストを接続解除する	ホスト プロファイルからホストを接続解除できます。	ホスト プロファイルからホストを接続解除する, (4 ページ)	ホスト プロファイルからホストを接続解除する
4.ホスト プロファイルの適用	ホスト プロファイルをもつ、接続したホストに適用できます。適用する場合、ホスト プロファイルの設定は、接続したホストにコピーされます。	ホスト プロファイルの適用, (5 ページ)	ホスト プロファイルの適用

ホスト プロファイルのレポートの表示

-
- ステップ 1** メニュー バーで、[仮想 (Virtual)] > [コンピューティング (Compute)] の順に選択します。
- ステップ 2** [ホスト プロファイル (Host Profiles)] タブをクリックします。
Cisco UCS Director で使用可能なすべてのホスト プロファイルが表示されます。
(注) これらは、クラウド レベルで使用できるホスト プロファイルです。
- ステップ 3** ホスト プロファイルを選択します。
- ステップ 4** ホスト プロファイルの詳細を表示するには、[詳細の表示 (View Details)] をクリックします。
-

ホスト プロファイルの作成

-
- ステップ 1** メニュー バーで、[仮想 (Virtual)] > [コンピューティング (Compute)] の順に選択します。
- ステップ 2** [ホスト プロファイル (Host Profiles)] タブをクリックします。
- ステップ 3** [作成 (Create)] をクリックします。
- ステップ 4** [ホスト プロファイルの作成 (Create Host Profile)] 画面で、次のフィールドに入力します。
- ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。
-

ホスト プロファイルへホストを接続する

-
- ステップ 1** メニュー バーで、[仮想 (Virtual)] > [コンピューティング (Compute)] の順に選択します。
- ステップ 2** [すべてのクラウドに対するコンピュート (Compute for All Clouds)] ペインで、[VMware] クラウドを選択します。
- ステップ 3** [ホスト プロファイル (Host Profiles)] タブをクリックします。
- ステップ 4** ホストを接続するホスト プロファイルを選択します。
- ステップ 5** [ホスト プロファイルへホストを接続する (Attach Host to Host Profile)] をクリックします。
- ステップ 6** [ホスト プロファイルへホストを接続する (Attach Host to Host Profile)] ダイアログボックスで、ホスト プロファイルに接続するホストを選択します。
- ステップ 7** [送信 (Submit)] をクリックします。
-

ホスト プロファイルからホストを接続解除する

-
- ステップ 1** メニュー バーで、[仮想 (Virtual)] > [コンピューティング (Compute)] の順に選択します。
- ステップ 2** [ホスト プロファイル (Host Profiles)] タブをクリックします。
- ステップ 3** [ホスト プロファイル (Host Profiles)] で、ホストを接続解除するホスト プロファイルを選択します。
- ステップ 4** [ホスト プロファイルからホストを接続解除 (Detach Host from Host Profile)] をクリックします。
- ステップ 5** [ホスト プロファイルからホストを接続解除 (Detach Host from Host Profile)] ダイアログボックスで、ホスト プロファイルから接続解除するホストを選択します。
- ステップ 6** [送信 (Submit)] をクリックします。
-

ホスト プロファイルの適用

-
- ステップ 1 メニュー バーで、[仮想 (Virtual)] > [コンピューティング (Compute)] の順に選択します。
 - ステップ 2 [すべてのクラウドに対するコンピューティング (Compute for All Clouds)] ペインで、[VMware] クラウドを選択します。
 - ステップ 3 [ホスト プロファイル (Host Profiles)] タブをクリックします。
 - ステップ 4 [ホスト プロファイル (Host Profile)] で、適用するホスト プロファイルを選択します。
 - ステップ 5 [ホスト プロファイルの適用 (Apply Host Profile)] をクリックします。
 - ステップ 6 [ホスト プロファイルの適用 (Apply Host Profile)] ダイアログボックスで、ホスト プロファイルを適用する接続済みホストを選択します。
 - ステップ 7 [送信 (Submit)] をクリックします。
-

